

ORDERVANE_

Großtrade-Erkennung für Quantower

/

DOM — Installations- und Aktivierungsanleitung

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

Inhalt

Bevor du beginnst	3
Schritt 1 — Den Quantower-Ordner „Indicators“ finden	3
Schritt 2 — Quantower schließen	3
Schritt 3 — Den OrderVane-Ordner kopieren	4
Schritt 4 — Quantower neu starten	4
Schritt 5 — OrderVane DOM zu einem Chart hinzufügen	4
Schritt 6 — Lizenzschlüssel eingeben	4
Schritt 7 — Funktion prüfen	5
Die Leiter lesen	5
Tape und Kraftmesser	6
Das Flow-Panel	6
Positionsanzeige	7
Schnellmenü (auf dem Chart)	8
Lizenz und Aktivierung	8
Auf eine neue Version aktualisieren	8
Deinstallieren	8
Fehlerbehebung	8
Einstellungsreferenz	9
Support	12
Haftungsausschluss	13

OrderVane DOM liest das Orderbuch des Instruments deines Charts. Es ist ein eigenständiger Indikator, der eine preisgenau ausgerichtete Tiefenleiter in einem eigenen Fenster öffnet (oder, wenn du willst, am rechten Chartrand): ruhende Bid- und Ask-Größe, was in den letzten Sekunden hinzugefügt und zurückgezogen wurde, Ausführungen gegenüber Rücknahmen, Orderanzahl und Nachfüllungen, wenn dein Datenfeed Tiefe auf Orderebene (MBO) liefert, ein rekonstruiertes Tape neben der Leiter und ein Flow-Panel, das zeigt, wie sich die ruhende Größe je Preis in den letzten Minuten verändert hat.

OrderVane DOM ist ein Analyse- und Visualisierungswerkzeug. Es platziert, ändert oder storniert keine Orders und gibt keine Kauf-/Verkaufssignale. Die Ordereingabe bleibt beim DOM Trader von Quantower; jede Entscheidung triffst du.

Kurzfassung — etwa 3 Minuten. Quantower schließen -> den Ordner OrderVane_DOM in den Quantower-Ordner Settings\Scripts\Indicators kopieren -> Quantower neu starten -> Lizenzschlüssel einfügen. Schritt für Schritt weiter unten.

Bevor du beginnst

Du brauchst:

- Quantower installiert (die kostenlose Edition oder die deines Brokers; aktuelle Version empfohlen).
- Windows (Quantower Desktop).
- Deinen OrderVane-DOM-Lizenzschlüssel — in der Kaufbestätigungs-E-Mail.
- Den OrderVane-DOM-Download (eine .zip-Datei) — über den Download-Link in dieser E-Mail. Die .zip enthält den Indikator und diese Anleitung.
- Eine Internetverbindung für die erste Aktivierung (und regelmäßige Neuvalidierung).
- Level-2-Daten (Markttiefe) für die Instrumente, die du analysierst. Die Leiter wird aus Tiefenereignissen gebaut; ohne Tiefe zeigt sie `waiting for depth`.
- Handelsdaten (Time & Sales) für Tape, Ausführungen und Kraftmesser.

OrderVane DOM lässt sich neben OrderVane Lite oder Pro installieren. Es ist ein eigener Indikator mit eigenem Schlüssel; die anderen Produkte müssen nicht installiert sein.

Schritt 1 — Den Quantower-Ordner „Indicators“ finden

Quantower lädt eigene Indikatoren aus dem Ordner Settings\Scripts\Indicators. Bei einer Standardinstallation ist das:

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

Wenn du nicht weißt, wo Quantower installiert ist: suche den Ordner Quantower, der Settings\Scripts\Indicators enthält.

Schritt 2 — Quantower schließen

Speichere bei Bedarf den Arbeitsbereich und beende Quantower vollständig (die Anwendung schließen, nicht nur den Chart). Solange Quantower läuft, kann die Indikatordatei nicht installiert oder

ersetzt werden.

Schritt 3 — Den OrderVane-Ordner kopieren

1. Zuerst den Download entsperren (Windows). Rechtsklick auf die heruntergeladene `.zip` -> Eigenschaften -> falls unten ein Kontrollkästchen Zulassen steht, aktivieren und OK klicken. Windows markiert Dateien aus dem Internet; das Entsperren vor dem Entpacken lässt Quantower den Indikator laden.
2. Den Download entpacken.
3. Den Ordner `OrderVane_DOM` in den `Indicators`-Ordner aus Schritt 1 kopieren.

Am Ende muss es genau so aussehen:

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_DOM\OrderVane_DOM.dll
```

Tipp — falls der Ordner `Indicators` noch nicht existiert, lege ihn an. Die DLL bleibt in ihrem eigenen Unterordner `OrderVane_DOM` (nicht lose ablegen).

Schritt 4 — Quantower neu starten

Starte Quantower erneut. Beim Start durchsucht es den `Indicators`-Ordner und lädt den neuen Indikator.

Schritt 5 — OrderVane DOM zu einem Chart hinzufügen

1. Öffne einen Chart des Instruments, das du beobachten willst (beliebiger Zeitrahmen — die Leiter richtet sich am Preis aus, nicht an Kerzen).
2. Öffne die Indikatoren-Liste des Charts und suche OrderVane DOM.
3. Hinzufügen. Sobald der Lizenzschlüssel aktiv ist (Schritt 6), öffnet sich die Leiter in einem eigenen Fenster mit dem Titel `OrderVane DOM · <Symbol>`. Lass den Chart geöffnet — das Fenster folgt dem Symbol dieses Charts.

Bis der Lizenzschlüssel eingegeben ist, zeigt der Chart ein Wasserzeichen und das Fenster öffnet sich nicht.

Lieber die Leiter direkt auf dem Chart? Stelle DOM surface in den Einstellungen des Indikators auf Chart. Dann wird sie am rechten Chartrand gezeichnet, und die Schaltfläche window in ihrer Kopfzeile holt sie zurück in ein Fenster.

Schritt 6 — Lizenzschlüssel eingeben

1. Öffne die Einstellungen des Indikators (Rechtsklick auf den Indikatornamen in der Chartlegende -> Settings).
2. Suche im Abschnitt License den Eintrag OrderVane: License key (paste after purchase) und füge den Schlüssel aus der Kauf-E-Mail ein.
3. Klicke Apply / OK.

Sobald der Schlüssel online geprüft wurde, verschwindet das Wasserzeichen innerhalb weniger Sekunden. License status (auto) im selben Abschnitt zeigt den aktuellen Zustand.

Schritt 7 — Funktion prüfen

- Das Feld Session im Fenster zeigt `depth since HH:MM`, sobald Tiefenereignisse eintreffen. (Auf der Chart-Oberfläche steht dieselbe Zeile unter der Leiterkopfzeile `DOM · <Symbol>`.)
- Die Zeilen füllen sich links mit Bid- und rechts mit Ask-Größe; bester Bid und Ask stimmen mit dem DOM Trader von Quantower überein.
- In der Fensterleiste ist der Punkt vor MBO gefüllt, wenn dein Feed Tiefe auf Orderebene sendet, und hohl, wenn nicht, mit einem Hinweis, wo es sich einschalten lässt. (Auf der Chart-Oberfläche zeigt das Kopfzeilen-Badge MBO on oder MBO off.)

Steht länger als eine Minute `waiting for depth events` da, prüfe, ob dein Feed Level 2 für dieses Instrument liefert (siehe Fehlerbehebung).

Die Leiter lesen

Jede Zeile ist ein Preis (oder mehrere zusammengefasste Preise beim Herauszoomen — die Leiter zeichnet nie Zeilen unter drei Pixel Höhe).

- `bid / ask` — ruhende Größe je Seite. Leere Zelle heißt: nichts liegt dort.
- `cumulative depth` — mit DOM column: `cumulative depth` ist die Zahl die laufende Summe vom besten Preis nach außen.
- `±NsB / ±NsA` — an diesem Preis in den letzten N Sekunden hinzugefügte (+) und zurückgezogene (–) Größe, N ist DOM `add/pull window (sec)`, Bid-Seite und Ask-Seite in eigenen Spalten. Ein kurzer Balken zeigt die Nettorichtung, und beide Spalten teilen sich eine Skala, damit ihre Längen vergleichbar sind. Stellt man den Kopf auf `±Sum`, zählt er ab dem Anhängen des Fensters. Schaltet man DOM column: `add/pull split by side` aus, liegen beide Seiten wieder in einer Spalte: das spart Breite, muss die Seiten aber in jeder Zeile, die der Preis gekreuzt hat, gegeneinander verrechnen.
- `imb` — Anteil Bid zu Ask der Zeile. Die Kopfzeile summiert außerdem die besten N Ebenen je Seite (DOM `imbalance top-N levels`) und zeigt den Bid-Prozentsatz.
- `sess` — an diesem Preis in der Sitzung gehandeltes Volumen. Beim Verbinden lädt OrderVane DOM die Trades der Sitzung aus der Tick-Historie deines Datenfeeds und zählt danach jeden neuen Trade hinzu, sodass die Spalte von Anfang an die ganze Sitzung abdeckt. Solange die Historie lädt, bleibt die Spalte leer und das Feld Session vol im Fenster zeigt `loading ticks`; liefert der Feed keine Tick-Historie, greift die Spalte auf die Chartkerzen zurück und der Feldname endet auf `chart`. Session vol zeigt die Sitzungssumme und `delta`, die Differenz zwischen käufer- und verkäuferinitiiertem Volumen; Trades mit unbekannter Seite zählen zur Summe, aber nicht zu `delta`. Der Point of Control der Sitzung wird gefüllt und fett gezeichnet. Mit DOM session VWAP line markiert eine Strichpunktlinie den volumengewichteten Durchschnittspreis der Sitzung, berechnet aus denselben Trades über die ganze Sitzung, nicht nur über die Preise, die diese Leiter gerade zeigt; die letzte Nachkommastelle kann vom VWAP deines Brokers abweichen.
- `trd` — seit dem Hinzufügen des Indikators an diesem Preis beobachtete Kauf- und Verkaufs-Prints (nur live).

- Große ruhende Größe wird hervorgehoben, wenn sie den sichtbaren Durchschnitt um DOM large-lot highlight (x avg) übersteigt. Läuft die Bid/Ask-Wand-Registrierung, zeigt der Chip auch, wie lange diese Größe schon dort liegt.
- Absorptions-Chips (F 41, mit vorangestellter Nachfüllzahl, wenn die Zeile mindestens DOM iceberg min refills Mal nachgefüllt wurde) — Größe, die eine Zeile durch Ausführungen statt Rücknahmen verlassen hat, und wie oft die Zeile nachgefüllt wurde. Das sind Beobachtungen, kein Urteil.

Ausführungen gegenüber Rücknahmen

Schrumpft die ruhende Größe, wartet OrderVane DOM bis zu DOM fill match window (ms) auf einen Print an diesem Preis auf der passenden Seite. Kommt einer, zählt der Rückgang als Ausführung; sonst als Rücknahme. Das Fenster ist absichtlich kurz — ein langes würde fremde Prints fremden Stornierungen zuordnen.

Tiefe auf Orderebene (MBO)

Manche Feeds senden jede einzelne Order (Market by Order) statt einer Summe je Preis. Mit MBO ergänzt die Leiter eine Spalte ord mit der Anzahl ruhender Orders je Preis und kann eine Nachfüllung von einer neuen Order unterscheiden.

Bei AMP/CQG ist das eine Verbindungseinstellung: Enable "Market by Order" (MBO) mode in den CQG-Verbindungseinstellungen, danach neu verbinden. Der MBO-Punkt in der Fensterleiste (bzw. das Badge in der Kopfzeile auf der Chart-Oberfläche) bestätigt es. Ohne MBO wird die Spalte ord schlicht nicht gezeichnet — sie zeigt nie Nullen, die „unbekannt“ bedeuten.

Deine eigenen offenen Orders

Mit DOM my orders queue estimate liest OrderVane DOM deine offenen Limit-Orders aus Quantower (nur lesend) und markiert ihre Zeilen. Der Chip `me 3 · ≤41` est bedeutet: deine Order über 3, mit geschätzt höchstens 41 Kontrakten davor. Die Schätzung beginnt bei der Größe, die ruhte, als deine Order zuerst gesehen wurde, und sinkt, wenn diese Zeile ausgeführt oder zurückgezogen wird. Sie ist eine Obergrenze — die Börse verrät uns deinen genauen Platz in der Warteschlange nicht, und eine Stornierung hinter dir sieht aus wie eine davor. Verschiebst du die Order auf einen anderen Preis, beginnt die Schätzung neu.

Tape und Kraftmesser

- Tape-Panel — ein rekonstruiertes Time & Sales links an der Leiter, neueste Zeile oben. Prints mit gleichem Preis und gleicher Seite innerhalb von DOM tape group window (ms) erscheinen als eine Zeile mit xN-Zähler. DOM tape min size (0=all) blendet kleine Zeilen aus.
- Kraftmesser — zwei Felder in der Infoleiste des Fensters, Effort und Book ±5 (auf der Chart-Oberfläche zwei Zeilen in der Leiterkopfzeile). `effort 30s buy 118 · sell 96 · 41` prints summiert, was in den letzten DOM power meter window (sec) je Aggressorseite gehandelt wurde. `book ±5 5s bid +40 -12 · ask +8 -33` summiert Hinzufügungen und Rücknahmen in den fünf Preisen um besten Bid und Ask. Beides sind Summen des Beobachteten; dahinter steckt keine Bewertung.

Das Flow-Panel

Zwischen Tape und Leiter zeigt das Flow-Panel, wie sich die ruhende Größe je Preis in den letzten Minuten verändert hat. Die Zeilen sind dieselben Preise wie in der Leiter; die Zeit läuft von links nach rechts, der jüngste Ausschnitt liegt am rechten Rand neben der Leiter. DOM window flow panel length (min) legt fest, wie weit zurück.

- Die Helligkeit ist die ruhende Größe. Was unter DOM flow heat lower cutoff % der Skala liegt, bleibt Hintergrund, damit nur Sehenswertes gemalt wird; was über DOM flow heat upper cutoff % liegt, wird voll hell gezeichnet. Die Skala selbst steht im Panel-Kopf als =N.
- Grün und Rot trennen Bid-Zeilen von Ask-Zeilen (DOM flow heat bid/ask colors).
- Kreise sind Trades, eingefärbt nach der aggressiven Seite. Ein Kreis bestimmter Breite bedeutet immer dieselbe Lot-Zahl: die Skala steht im Kopf als ●=N, und ein Trade über der Skala wird in voller Breite mit einem äußeren Ring gezeichnet, statt still abgeschnitten zu werden.
- Die Treppenlinie ist der Preis des jüngsten Trades je Ausschnitt; die beiden farbigen Linien sind bestes Bid und bestes Ask.

Eine Zeile lesen: ein Band, das bleibt, während Kreise darauf treffen, hat gehalten; ein Band, das mit Kreisen endet, wurde ausgeführt; ein Band, das ohne Kreise endet, wurde zurückgezogen; ein Band, das nach den Kreisen wiederkommt, wurde nachgelegt. Das sind Beobachtungen, keine Signale.

Die Aufzeichnung beginnt, wenn das DOM-Fenster angehängt wird: die Plattform speichert vergangene Markttiefe nicht, davor gibt es also keine Historie. Schattierte Bereiche sind Preise außerhalb des Bereichs, den das Orderbuch gesendet hat.

Der Equalizer

Die Schaltfläche EQ in der Fensterleiste öffnet fünf Regler über dem Panel, damit du es beim Zusehen einstellen kannst statt über den Einstellungsdialog:

	Was er tut
FLOOR	Größen unter diesem Anteil der Skala bleiben Hintergrund. Höher stellen, wenn das Panel wie eine gleichmäßige Fläche wirkt.
TOP	Größen über diesem Anteil werden voll hell gezeichnet. Niedriger stellen, um die Mitte des Bereichs hervorzuheben.
BUBBLE	Wie breit der größte Trade-Kreis werden darf.
MIN TRADE	Trades unter dieser Größe werden nicht gezeichnet.
SCALE	Die Trade-Größe, die einen Kreis auf volle Breite füllt. AUTO hält eine runde Zahl (5, 10, 20, 50...) und verschiebt sie erst, wenn das Panel eine Weile auf einem neuen Niveau war, damit derselbe Kreis weiter dieselbe Lot-Zahl bedeutet.

Ziehe eine Spur für einen ungefähren Wert, oder klicke die Zahl an und tippe einen genauen: 20%, 14px und auto werden akzeptiert, und ein Wert außerhalb des erlaubten Bereichs wird begrenzt statt abgelehnt.

Positionsanzeige

Vier optionale Nur-Lese-Markierungen zeigen, wo du bereits stehst. OrderVane DOM platziert, ändert oder storniert niemals eine Order: es zeichnet nur, was dein Broker ohnehin hält. Alle vier sind standardmäßig aus.

- DOM position average line — eine Linie auf deinem Durchschnittspreis, mit Größe und Preis daneben. Hält ein Symbol gleichzeitig long und short, wird keine Linie gezeichnet: es gibt keinen einzelnen Durchschnitt zu zeigen.
 - DOM position stop / target lines — die Preise der Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, die bereits an der Position hängen.
 - DOM column: P&L ticks — eine Spalte mit der Tick-Zahl im Plus oder Minus, wenn du zu diesem Preis schließen würdest. Nur Ticks: die Plattform gibt den Geldwert eines Ticks nicht heraus, umrechnen hieße raten. Die Spalte bleibt leer, wenn du flat bist.
 - DOM position P&L in ticks — ergänzt den offenen Gewinn in Ticks neben dem Geldbetrag in der Fensterleiste.
-

Schnellmenü (auf dem Chart)

Eine kleine leiterförmige Schaltfläche am linken Chartrand öffnet ein Panel mit den meistgenutzten Schaltern und Steppern: die Spaltenschalter, Orderspalte und Warteschlangenschätzung, Tape-Panel und Kraftmesser, Flow-Panel sowie die Stepper für Breite / Fenster / Add-Pull / Großlot / Tape. Zeile anklicken zum Umschalten; bei Stepper-Zeilen die Tasten   oder das Mausrad. Jede Änderung wird mit dem Chart gespeichert.

Die Menü-Schaltfläche des Fensters selbst öffnet ein Untermenü Clear. Neben „alles löschen“ kann es die jüngsten Trades oberhalb oder unterhalb des aktuellen Preises einzeln löschen — nützlich, wenn der Preis auf ein Niveau zuarbeitet und die alte Aktivität auf der anderen Seite im Weg ist.

Lizenz und Aktivierung

- Der Schlüssel ist auf zwei Computern gleichzeitig aktivierbar. Für einen Umzug auf dem alten PC Release license from this PC und Confirm: release license now anhaken, dann den Schlüssel auf dem neuen eingeben.
 - Der Indikator validiert regelmäßig neu und arbeitet bei kurzen Offline-Phasen weiter.
 - Schlüssel verloren? Er steht in der Kauf-E-Mail; der Download-Link dort liefert auch das aktuelle Paket.
-

Auf eine neue Version aktualisieren

Gibt es ein neueres Paket, zeigt das Namens-Badge auf dem Chart  Update available · ordervane.com/update. Lade das aktuelle Paket von deiner Bestellseite, schließe Quantower, ersetze den Ordner `OrderVane_DOM`, starte neu. Charts, Einstellungen und Schlüssel bleiben erhalten.

Deinstallieren

Quantower schließen, den Ordner `OrderVane_DOM` aus `Settings\Scripts\Indicators` löschen, neu starten.

Fehlerbehebung

Symptom	Was prüfen
waiting for depth events länger als eine Minute	Dein Feed sendet für dieses Instrument kein Level 2. Öffne den DOM Trader von Quantower für dasselbe Symbol — ist er ebenfalls leer, liegt es am Datenabonnement.
idle Ns im Feld Session des Fensters (no depth events Ns in der Chart-Kopfzeile)	Der Feed hat aufgehört, Tiefe zu senden. Meist setzt er von selbst wieder ein; ein Neuverbinden setzt es ebenfalls zurück.
Der MBO-Punkt bleibt hohl (MBO off auf der Chart-Oberfläche), obwohl der Feed es unterstützt	Bei AMP/CQG Enable "Market by Order" (MBO) mode in den Verbindungseinstellungen einschalten und neu verbinden.
Die Leiter wird auf der Chart-Oberfläche nicht gezeichnet	Der Chart ist zu niedrig (weniger als etwa 140 px freie Höhe) oder die Leiterbreite ist größer als der Chart. Chart vergrößern oder DOM ladder width (px) senken.
Jede Zeile deckt mehr als einen Tick ab	DOM ladder ticks per row steht über 1. Klicke T×N in der Fensterleiste, um es zu ändern, oder setze es auf 1 zurück. Auf der Chart-Oberfläche werden Zeilen zusätzlich zusammengefasst, wenn sie unter drei Pixel fallen würden.
Das Tape-Panel fehlt	Es braucht Platz links neben der Leiter. Im Fenster ist es ausgeblendet, solange das Fenster schmaler als etwa 520 px ist — der Tooltip der Schaltfläche Tape sagt das; auf der Chart-Oberfläche wird es auf schmalen Charts ausgelassen. Fenster oder Chart verbreitern oder Leiterbreite senken.
Wasserzeichen bleibt nach Schlüsseleingabe	Internetverbindung prüfen und ob der Schlüssel vollständig kopiert wurde. License status (auto) zeigt den Grund.

Einstellungsreferenz

Alle Einstellungen liegen im Abschnitt DOM Ladder, sofern nicht anders angegeben. Die Bezeichnungen entsprechen genau dem Einstellungsdialog (englisch).

DOM Ladder

Einstellung	Standard	Wirkung
DOM ladder	On	Hauptschalter für die Leiter und alles Folgende.
DOM ladder width (px)	300	Breite des Leiterpanels (160-520).
DOM ladder window (ticks)	200	Halbe Höhe des im Speicher gehaltenen Preisfensters (50-1000 Ticks je Seite).

Einstellung	Standard	Wirkung
DOM ladder ticks per row	1	So viele Ticks zu einer Zeile zusammenfassen — das DOM-Pendant zum Herauszoomen. Auch in der Fensterleiste als T×N.
DOM column: cumulative depth	Off	Laufende Summen vom besten Preis nach außen.
DOM column: session volume (sess)	On	Sitzungsvolumen je Preis.
DOM column: trades at price	Off	Kauf- und Verkaufs-Prints je Preis seit Hinzufügen des Indikators.
DOM column: imbalance	On	Bid-zu-Ask-Anteil je Zeile und Top-N-Zusammenfassung in der Kopfzeile.
DOM imbalance top-N levels	5	Wie viele Ebenen je Seite die Kopfzeile summiert (1-50).
DOM add/pull window (sec)	5	Sekunden an Hinzufügungen und Rücknahmen je Zeile (1-30).
DOM large-lot highlight (x avg)	4.0	Ruhende Größe über diesem Vielfachen des sichtbaren Durchschnitts wird hervorgehoben (1.5-20).
DOM absorption chips	On	Beobachtete Ausführungen und Nachfüllungen je Zeile zeigen.
DOM column: order count (#ord)	On	Anzahl ruhender Orders je Preis. Nur gezeichnet, wenn der Feed Tiefe auf Orderebene sendet.
DOM fill match window (ms)	150	Ein Größenrückgang zählt als Ausführung, wenn innerhalb dieses Fensters ein passender Print eintrifft; sonst als Rücknahme (50-1000).
DOM iceberg refill window (ms)	800	Eine Hinzufügung an einer gerade ausgeführten Zeile innerhalb dieses Fensters zählt als Nachfüllung (100-5000).
DOM iceberg min refills	2	Nachfüll-Chips erscheinen ab dieser Anzahl (1-10).

Einstellung	Standard	Wirkung
DOM my orders queue estimate	On	Eigene offene Limit-Orders mit einer Obergrenzen-Schätzung der Größe davor markieren. Nur lesend.
DOM tape panel	On	Rekonstruiertes Time & Sales links der Leiter.
DOM tape rows	20	Angezeigte Zeilen (5-60).
DOM tape group window (ms)	50	Prints gleichen Preises und gleicher Seite innerhalb dieses Fensters zu einer Zeile zusammenfassen (0-500; 0 = keine Zusammenfassung).
DOM tape min size (0=all)	0	Tape-Zeilen kleiner als dieser Wert ausblenden.
DOM power meter	On	Effort- und Book-Zeile in der Leiterkopfzeile.
DOM power meter window (sec)	30	Sekunden, die die Effort-Zeile summiert (5-110).
DOM window flow panel	On	Verlaufspanel der ruhenden Größe zwischen Tape und Leiter.
DOM window flow panel length (min)	3	Minuten, die das Flow-Panel abdeckt (1-10).
DOM flow trade markers	On	Trades als Kreise zeichnen; die Skala steht im Kopf.
DOM flow marker max size (px)	14	Maximale Breite eines Trade-Kreises (6-40).
DOM flow marker scale (lots, 0=auto)	0	Trade-Größe, die einen Kreis voll füllt. 0 = runde Zahl, die sich erst nach einer Weile auf neuem Niveau verschiebt.
DOM flow min trade size (0=all)	0	Trades unter dieser Größe im Flow-Panel ausblenden.
DOM flow last price line	On	Treppenlinie durch den jüngsten Trade-Preis.
DOM flow heat scale	Ladder bars	Was volle Helligkeit bedeutet: dieselbe Skala wie die Bid/Ask-Balken, oder die größte Größe im Panel.
DOM flow heat lower cutoff %	20	Größen unter diesem Anteil bleiben Hintergrund (0-80).

Einstellung	Standard	Wirkung
DOM flow heat upper cutoff %	100	Größen über diesem Anteil werden voll hell gezeichnet (80-100).
DOM flow heat bid/ask colors	On	Ruhende Größe nach Seite einfärben.
DOM column: add/pull split by side	On	Hinzugefügt und zurückgezogen in zwei Spalten, eine je Seite, statt einer kombinierten.
DOM session VWAP line	Off	Linie auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Sitzung, aus den Trades der Sitzung berechnet.
DOM position average line	Off	Linie auf deinem Durchschnitts-Einstiegspreis. Nur Lesen.
DOM position stop / target lines	Off	Preise der bereits an der Position hängenden Stop- und Zielorders. Nur Lesen.
DOM column: P&L ticks	Off	Ticks im Plus oder Minus, wenn du zu jedem Preis schließen würdest. Leer, wenn du flat bist.
DOM position P&L in ticks	Off	Offenen Gewinn in Ticks neben dem Geldbetrag in der Fensterleiste zeigen.
DOM diagnostic log (support only)	Off	Schreibt ein Textprotokoll der Fensterbewegungen in deinen Dokumente-Ordner. Nur einschalten, wenn der Support darum bittet; es wird nichts gesendet.

DOM Analysis — Bid/Ask-Wände

Die Bid/Ask-Wandlinien aus OrderVane Pro sind enthalten und speisen den Wandalter-Chip in der Leiter. Ihre Einstellungen (Bid/ask walls (resting size) und die Wandschwellen) liegen im Abschnitt DOM Analysis.

Support

E-Mail an hello@ordervane.com mit Bestellnummer, Quantower-Version, Datenfeed und einem Screenshot des Charts. Antwort in der Regel innerhalb eines Werktags.

Haftungsausschluss

OrderVane DOM zeigt Marktdaten an. Es prognostiziert keine Preise, bewertet keine Setups und platziert keine Orders. Der Handel mit Futures birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Vergangene, auf dem Bildschirm gezeigte Marktaktivität lässt keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.