ORDERVANE_

Detecção de grandes negócios para Quantower

/

DOM — Guia de instalação e ativação

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

Conteúdo

Antes de começar 3

Passo 1 — Encontre a pasta "Indicators" do Quantower 3

Passo 2 — Feche o Quantower 4

Passo 3 — Copie a pasta do OrderVane 4

Passo 4 — Reinicie o Quantower 4

Passo 5 — Adicione o OrderVane DOM a um gráfico 4

Passo 6 — Insira sua chave de licença 4

Passo 7 — Verifique se está funcionando 5

Lendo a escada 5

A barra de ferramentas e a faixa de informações 8

Navegando pela escada 8

Organizando a janela 9

Marcando preços 9

O cursor em cruz vinculado ao gráfico 9

O tape e o medidor de força 9

O painel de fluxo 10

Exibição da posição 12

Menu rápido (no gráfico) 12

Licença e ativação 13

Atualizando para uma nova versão 13

Desinstalando 13

Solução de problemas 13

Referência de configurações 14

Suporte 26

Aviso legal 26

O OrderVane DOM lê o livro de ofertas do instrumento do seu gráfico. É um indicador separado que abre uma escada de profundidade alinhada ao preço em uma janela própria (ou, se preferir, no lado direito do gráfico): o tamanho em repouso no bid e no ask, o que foi adicionado e retirado nos últimos segundos, execuções versus retiradas, recargas de iceberg e a contagem de ordens quando o seu feed de dados envia profundidade por ordem (MBO), um tape reconstruído ao lado da escada e um painel de fluxo que mostra como o tamanho em repouso em cada preço mudou nos últimos minutos.

O OrderVane DOM é uma ferramenta de análise e visualização. Ele não envia, altera nem cancela ordens e não dá sinais de compra/venda. A entrada de ordens continua no próprio DOM Trader do Quantower; cada decisão é sua.

> Resumo — cerca de 3 minutos. Feche o Quantower -> copie a pasta `OrderVane_DOM` para a pasta `Settings\Scripts\Indicators` do Quantower -> reinicie o Quantower -> cole sua chave de licença. Passo a passo completo abaixo.

Antes de começar

Você vai precisar de:

- Quantower instalado (a edição gratuita ou a edição do seu broker; recomenda-se a versão mais recente). Desenvolvido e testado com o Quantower 1.144.4 (Ajuda -> Sobre); versões anteriores podem funcionar, mas não são testadas.
- Windows (Quantower desktop).
- Sua chave de licença do OrderVane DOM — no e-mail de confirmação da compra.
- O download do OrderVane DOM (um arquivo `.zip`) — pelo link de download desse e-mail. O `.zip` contém o indicador e este guia.
- Conexão com a internet para a primeira ativação e para a revalidação — que ocorre quando o indicador é carregado e quando você altera as suas configurações.
- Dados de Nível 2 (profundidade de mercado) para os instrumentos que você analisa. A escada é construída a partir de eventos de profundidade; sem profundidade, ela mostra `waiting for depth`.
- Opcional: profundidade por ordem (MBO), se a sua conexão oferecer. Na AMP/CQG é um único interruptor — Enable MBO mode nas configurações da conexão; depois, reconecte. Ela acrescenta três coisas (veja abaixo); todo o resto funciona sem ela.
- Dados de negócios (time & sales) para o tape, as execuções e o medidor de força.

O OrderVane DOM é instalado ao lado do OrderVane Lite ou Pro. É um indicador próprio, com chave de licença própria; os outros produtos não precisam estar instalados.

Passo 1 — Encontre a pasta "Indicators" do Quantower

O Quantower carrega indicadores personalizados da pasta `Settings\Scripts\Indicators`. Em uma instalação padrão, ela fica em:

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

Se não souber onde o Quantower está instalado: procure a pasta Quantower que contém `Settings\Scripts\Indicators`.

Passo 2 — Feche o Quantower

Salve seu espaço de trabalho, se necessário, e saia completamente do Quantower (feche o aplicativo, não só o gráfico). O arquivo do indicador não pode ser instalado nem substituído enquanto o Quantower estiver em execução.

Passo 3 — Copie a pasta do OrderVane

1. Descompacte o download do OrderVane.
2. Copie a pasta `OrderVane_DOM` para a pasta `Indicators` do Passo 1.

O resultado deve ficar exatamente assim:

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_DOM\OrderVane_DOM.dll
```

> A marca "bloqueado" do Windows (opcional) — o Windows marca arquivos baixados da internet. Não impede o Quantower de carregar o indicador, por isso pode ignorar. Para remover mesmo assim: clique com o botão direito no `.zip` -> Propriedades -> Desbloquear -> OK.

> Dica — se a pasta `Indicators` ainda não existir, crie-a. Mantenha a DLL dentro da sua própria subpasta `OrderVane_DOM` (não a deixe solta).

Passo 4 — Reinicie o Quantower

Abra o Quantower novamente. Na inicialização, ele verifica a pasta `Indicators` e carrega o novo indicador.

Passo 5 — Adicione o OrderVane DOM a um gráfico

1. Abra um gráfico do instrumento que você quer acompanhar (qualquer tempo gráfico — a escada é alinhada ao preço, não às barras).
2. Abra a lista Indicators do gráfico e procure OrderVane DOM.
3. Adicione-o. Quando a chave de licença estiver ativa (Passo 6), a escada abre em uma janela própria com o título `OrderVane DOM · <symbol>`. Mantenha o gráfico aberto — a janela acompanha o símbolo desse gráfico.

Até a chave de licença ser inserida, o gráfico mostra uma marca d'água e a janela não abre.

Prefere a escada no próprio gráfico? Defina DOM surface como Chart nas configurações do indicador. Ela passa a ser desenhada no lado direito do gráfico, e o botão window no cabeçalho dela a leva de volta para uma janela.

Passo 6 — Insira sua chave de licença

1. Abra as configurações do indicador (clique com o botão direito no nome do indicador na legenda do gráfico -> Settings).
2. Encontre OrderVane: License key (paste after purchase) na seção License e cole a chave do seu e-mail de compra.
3. Clique em Apply / OK.

A marca d'água desaparece em poucos segundos, assim que a chave é validada online. License status (auto), na mesma seção, mostra o estado atual.

Passo 7 — Verifique se está funcionando

- O campo Depth da janela (o primeiro campo abaixo da barra de ferramentas) mostra `since HH:MM` assim que chegam eventos de profundidade. (Na superfície do gráfico, a linha abaixo do cabeçalho da escada `DOM · <symbol>` mostra `depth since HH:MM`.)
- As linhas se preenchem com o tamanho do bid à esquerda e o do ask à direita; o melhor bid e o melhor ask coincidem com os do próprio DOM Trader do Quantower.
- Na barra de ferramentas da janela, o ponto antes de MBO fica preenchido quando o seu feed envia profundidade por ordem e vazado quando não envia, com uma dica de onde ativá-la. (Na superfície do gráfico, o selo do cabeçalho mostra MBO on ou MBO off.)

Se o campo Depth ainda mostrar `waiting for events` depois de um minuto (`waiting for depth events` na superfície do gráfico), verifique se o seu feed de dados fornece Nível 2 para este instrumento (veja Solução de problemas). Enquanto o mercado está fechado, o campo mostra, em vez disso, quando abre a próxima sessão.

Lendo a escada

Cada linha é um preço, a menos que você aumente DOM ladder ticks per row para fundir vários preços em uma só linha. Na superfície do gráfico, as linhas também são fundidas automaticamente quando ficariam com menos de três pixels de altura.

Nomes das colunas num relance. Passar o mouse sobre o cabeçalho de uma coluna na janela mostra a mesma frase, e os campos da faixa de informações abaixo da barra de ferramentas (Depth, Change, Spread, Prev close, Top N, Session vol e os demais) também têm uma.

Aponte para qualquer número para ler o que ele significa. Deixe o mouse parado sobre uma célula por um instante e uma nota a explica para aquele preço: o que o número conta, desde quando e como lê-lo. Os totais ao longo da parte inferior são explicados da mesma forma. A escada mantém números curtos, como `12.3K`; a nota, a faixa de informações e os totais da parte inferior mostram o número completo. Desative as notas com Explain cells on hover no menu do DOM.

Cabeçalho	O que é o número
Lvl	Níveis-chave neste preço: abertura, máxima e mínima da sessão (`O` `H` `L`), a sessão anterior (`pH` `pL` `pC`), o initial balance (`IBH` `IBL`), semanas e meses (`wH` `wL` `pwH` `pwL` `mH` `mL` `pmH` `pmL`) e áreas de valor anteriores (`VAH` `VAL` `POC`). Aponte para uma etiqueta para lê-la.
Price	Preço da linha. Uma linha abrange DOM ladder ticks per row (`T×N` na barra de ferramentas).

Cabeçalho	O que é o número
Bid / Ask	Tamanho em repouso desse lado. O `=N` ao lado do título é o tamanho que preenche uma barra de ponta a ponta.
±NsB / ±NsA	Adicionado menos retirado nos últimos N segundos, lado do bid e lado do ask. `±Sum` conta desde que a janela foi anexada. Em uma coluna o cabeçalho é `Net Sum` (`Net 5s` no modo de janela) — a mesma ideia do número Pull / Stack de outros DOMs.
Rbuy / Rsell	Volume comprado por agressores que tomam o ask e vendido por agressores que batem no bid, no episódio atual.
Sess	Volume negociado neste preço nesta sessão, da análise de volume do Quantower.
P N m	Volume neste preço nos últimos N minutos, contado por esta janela.
VPB / VPA	Volume negociado no bid e no ask desde que esta janela foi anexada.
VPD	Volume do ask menos volume do bid no mesmo período.
VPS	Volume total que esta janela contou desde que foi anexada. A barra mostra os dois lados: a parte vendida à esquerda, na sua cor de venda, e a parte comprada à direita, na sua cor de compra. Já `Sess` cobre a sessão inteira.
Trd	Quantos prints ocorreram neste preço desde que esta janela foi anexada.
#Ord	Quantas ordens separadas estão em repouso neste preço. Requer profundidade por ordem.
#Chg	Quantas vezes o livro mudou neste preço - contagem, não tamanho.
Imb / Flow	Tamanho em repouso contra a linha espelhada do outro lado (em branco quando um dos lados não tem nada em repouso), ou adições menos retiradas na janela de add/pull.
Last	Tamanho do print mais recente neste preço - sobrescrito, não acumulado.
P&L	Ticks a favor ou contra se você fechasse sua posição neste preço. Vazio quando você está zerado.
Notes	Sua própria nota para este preço. Clique duas vezes em uma linha para escrever uma.

- bid / ask — tamanho em repouso em cada lado. Célula vazia significa que não há nada em repouso.
- cumulative depth — com DOM column: cumulative depth ligado, o número é o total acumulado do melhor preço para fora.
- ±NsB / ±NsA — tamanho adicionado (+) e retirado (–) nesse preço nos últimos N segundos, sendo N o valor de DOM add/pull window (sec), com o lado do bid e o lado do ask em colunas próprias. Uma barra curta mostra a direção líquida, e as duas colunas compartilham uma única escala para que os comprimentos possam ser comparados. Mudar o cabeçalho para `±Sum` passa a contar desde que a janela foi anexada. Desligar DOM column: add/pull split by side devolve os dois lados a uma única coluna, o que economiza largura, mas obriga a compensar um lado com o outro em

qualquer linha que o preço tenha cruzado.

- imb — a proporção entre o tamanho no bid e o tamanho no ask da linha. Uma linha fica em branco quando não há nada em repouso no preço espelhado do outro lado, ou quando esse preço está mais fundo do que o seu feed de dados envia. O campo Top N da faixa de informações soma os N primeiros níveis de cada lado (DOM imbalance top-N levels) e mostra quanto da soma dos dois lados está no bid; na superfície do gráfico, a mesma soma é uma linha no cabeçalho da escada.
- sess — volume negociado nesse preço nesta sessão. Quando o OrderVane DOM é anexado, ele pede à análise de volume do Quantower a sessão até o momento e a mantém atualizada à medida que novos negócios são impressos, de modo que a coluna cobre a sessão inteira desde o início. Enquanto isso carrega, a coluna fica vazia e o campo Session vol da janela mostra `loading ticks`; se não for possível carregar, a coluna recorre às barras do gráfico e o nome do campo termina em `chart`. Session vol mostra o total da sessão e `delta`, a diferença entre o volume iniciado por compradores e o iniciado por vendedores; negócios de lado desconhecido entram no total, mas não em `delta`. Nesta coluna, apenas o ponto de controle da sessão é desenhado em âmbar. Com DOM session VWAP line ligado, uma linha traço-ponto marca o preço médio ponderado por volume da sessão, calculado com esses mesmos negócios ao longo da sessão inteira, e não apenas nos preços que esta escada está mostrando; a última casa decimal pode diferir do VWAP da sua própria corretora.
- trd — prints de compra e de venda observados nesse preço desde que o indicador foi adicionado (somente ao vivo).
- Tamanho grande em repouso é destacado quando excede a média visível em DOM large-lot highlight (x avg). Se o registro de muros bid/ask estiver ativo, o chip também mostra há quanto tempo esse tamanho está ali.
- Absorption chips (`F 10 ↻12`) — `F` é o tamanho que saiu da linha por execuções, e não por retiradas. `↻` é o tamanho líquido reposto nessa linha (adições menos retiradas) enquanto ela era executada no melhor preço, mostrado quando é de pelo menos um lote. O chip fica amarelo quando a linha foi recarregada pelo menos DOM iceberg min refills vezes. São observações, não um veredito.

Execuções versus retiradas

Quando o tamanho em repouso diminui, o OrderVane DOM espera até DOM fill match window (ms) por um print nesse preço no lado correspondente. Se chegar, a redução conta como execução; se não, conta como retirada. A janela é curta de propósito — uma janela longa atribuiria prints alheios a cancelamentos alheios.

Profundidade por ordem (MBO)

Alguns feeds enviam cada ordem individual em vez de um total por preço. Com profundidade por ordem, a escada acrescenta três coisas: a coluna ord (quantas ordens estão em repouso em cada preço), os segmentos de ordem, que dividem cada barra de tamanho em repouso nas ordens individuais por trás dela, e as caixas de fila, que desenham cada ordem em repouso perto dos melhores preços como uma caixa própria, na ordem da fila.

Na AMP/CQG, isso é uma configuração da conexão: Enable MBO mode nas configurações da conexão CQG; depois, reconecte. O ponto MBO na barra de ferramentas da janela (ou o selo do cabeçalho na superfície do gráfico) confirma. Sem ela, essas três coisas simplesmente não são desenhadas — nunca mostram zeros que significam "desconhecido".

Todo o resto funciona com Nível 2 comum: a própria escada, o tamanho adicionado e retirado, execuções versus retiradas, os chips de absorção, as recargas de iceberg, o tape, o medidor de força e o painel de fluxo.

Outras conexões. O OrderVane DOM lê a profundidade através do Quantower, portanto não está preso a uma corretora — mas a AMP/CQG é a única conexão que testamos. Se a sua for outra e a janela mostrar `this connection's depth format is not supported`, a escada não pode ser construída com os eventos desse feed. Envie-nos o registro de diagnóstico (veja Solução de problemas) e vamos analisá-lo.

Suas próprias ordens ativas

Com DOM my orders queue estimate ligado, o OrderVane DOM lê suas ordens limitadas ativas no Quantower (somente leitura) e marca as linhas delas. O chip `me 3 · ≤41 est` significa: sua ordem de 3, com no máximo 41 contratos estimados à frente dela. A estimativa parte do tamanho que estava em repouso quando sua ordem foi vista pela primeira vez e diminui à medida que essa linha é executada ou retirada. É um limite superior — a bolsa não nos informa sua posição exata na fila, e um cancelamento atrás de você parece igual a um à sua frente. Mover a ordem para outro preço reinicia a estimativa.

A barra de ferramentas e a faixa de informações

- Último preço. Em uma janela larga, o meio da barra de ferramentas mostra o último preço negociado e a variação desde o ajuste anterior, em preço e em percentual ao mesmo tempo - por exemplo, `-0.74 (-0.80%)`. O campo Change da faixa de informações abaixo só aparece quando isso não cabe na barra de ferramentas.
- Janelas estreitas. Quando a janela fica estreita, a barra de ferramentas se recolhe em vez de se sobrepor: os botões menos usados são guardados primeiro, e os botões de menu e de colunas ficam sempre. Os títulos das colunas passam a usar nomes curtos quando uma coluna é estreita, os números mantêm um espaço em relação aos vizinhos, e um chip ou uma contagem que não cabe fica de fora.
- Depth — quando esta janela começou a receber profundidade de mercado (`since HH:MM`), com `idle Ns` acrescentado quando nenhuma profundidade chega há dez segundos ou mais.
- Confirmações como "layout reset" aparecem ao lado do ponteiro do mouse por alguns segundos, onde você está olhando.

Navegando pela escada

- Auto centering mantém o melhor bid e o melhor ask perto do meio (DOM window auto recenter; DOM window recenter (ticks) define quanto o preço pode se afastar antes disso). Role com a roda do mouse para olhar para outro ponto e pressione R ou Space para voltar. Recenter all windows no menu do DOM (Ctrl+R) recentraliza todas as janelas do OrderVane DOM de uma vez.
- A escada fica parada enquanto você aponta para ela. Mover o mouse sobre a escada ou o painel de fluxo pausa a centralização automática, de modo que o preço sob o mouse não muda. Ela se atualiza dois segundos depois que o mouse para - ou, enquanto uma nota de célula estiver aparecendo, assim que você seguir em frente - e imediatamente quando o mouse sai; a linha de avisos informa quando a centralização está aguardando. Desative com Pause centering while pointing no menu do DOM.
- As teclas funcionam onde você aponta. Enquanto você move o mouse sobre a janela do DOM, M marca ou desmarca a linha sob ele e R ou Space recentraliza - não é preciso clicar na janela antes. Dois segundos depois que o mouse para, ou assim que ele sai da janela, essas teclas voltam para os seus outros programas.

Organizando a janela

- Arraste as bordas para definir as larguras. A borda do painel de tape, a borda do painel de fluxo e a borda de qualquer coluna podem ser arrastadas - o ponteiro vira uma seta dupla quando você está sobre uma delas. As bordas das colunas funcionam ao longo de toda a escada, não só na linha de cabeçalho.
- Predefinições de colunas. O menu de colunas oferece Columns: Minimal (preço, bid, ask e as colunas de add/pull), Columns: Full (todas as colunas) e Columns: Order flow (as colunas para ler o order flow, sem contagem de negócios, VP bid/ask e delta, #Chg e P&L).
- Reset layout, no fim do menu de colunas, devolve a largura e a ordem das colunas e a largura dos dois painéis aos valores originais.
- Temas. DOM window theme oferece Dark, Light, Quantower, Terminal, OrderVane, Purple e Ember; o item Theme no menu do DOM troca o tema enquanto você observa.

Marcando preços

Clique com o botão direito em uma linha de preço na janela do DOM e escolha Mark, ou aponte para a linha e pressione M. A marca é uma linha horizontal comum que atravessa toda a largura do seu gráfico, e o DOM a mostra como uma borda no preço, com uma faixa clara ao longo da linha da escada, na própria cor da linha horizontal.

- As linhas horizontais que você mesmo desenha no gráfico aparecem no DOM da mesma forma; não há opção para ocultá-las.
- As marcas novas são violeta (verde-azulado no tema Purple), para não se confundirem com a linha do último preço negociado.
- Para mover, mudar a cor ou apagar uma marca, edite a linha no gráfico - ou clique com o botão direito na linha da escada e escolha Unmark. Quando você arrasta uma linha no gráfico, a marca dela acompanha imediatamente.
- Uma marca nova não fica selecionada no gráfico, então pressionar Delete ali não a remove por acidente.

O cursor em cruz vinculado ao gráfico

A janela do DOM e o gráfico dela compartilham um único cursor em cruz. Aponte para uma linha de preço no DOM e uma linha marca o mesmo preço no gráfico; mova o mouse no gráfico e uma linha tracejada marca esse preço na escada (uma seta na borda superior ou inferior quando o preço está fora da escada). O DOM também desenha o seu próprio cursor em cruz sobre o painel de fluxo e a escada. Só o gráfico ao qual este DOM pertence é vinculado.

A linha usa a cor de destaque do tema do DOM, na janela e no gráfico, então ela muda quando você muda o tema; onde essa cor não ficaria visível no seu gráfico, ela passa a usar a cor do texto do gráfico. O vínculo vem ligado por padrão - desligue-o em Panels & rows > Lines > Chart crosshair link ou com DOM chart crosshair link.

O tape e o medidor de força

- Tape panel — um time & sales reconstruído, encaixado à esquerda da escada, com a linha mais recente no topo. Prints no mesmo preço e lado que chegam dentro de DOM tape group window (ms) aparecem como uma só linha com a contagem `×N`. DOM tape min size (0=all) oculta as linhas pequenas. Um mostrador em meio círculo no topo do painel mostra a velocidade do tape: prints por segundo nos últimos segundos, em letra grande, com o ponteiro comparado ao ritmo mais intenso dos últimos dez minutos. Uma medição, não um sinal.
- Power meter — dois campos na faixa de informações da janela, Effort e Book ±5 (na superfície do gráfico, duas linhas no cabeçalho da escada). `effort 30s buy 118 · sell 96 · 41 prints` soma o que foi negociado nos últimos DOM power meter window (sec) por lado agressor. `book ±5 5s bid +40 −12 · ask +8 −33` soma adições e retiradas nos cinco preços em torno do melhor bid e do melhor ask. Ambos são totais do que foi observado; não há pontuação por trás deles. À frente deles, um campo Stack · Pull soma os dois lados: tamanho adicionado e tamanho retirado nos mesmos níveis e na mesma janela, em negrito e com uma barra que mostra a parte de cada um.

O painel de fluxo

Entre o tape e a escada, o painel de fluxo mostra como o tamanho em repouso em cada preço mudou nos últimos minutos. As linhas são os mesmos preços da escada; o tempo corre da esquerda para a direita, com a fatia mais recente na borda direita, junto à escada. DOM flow panel length (min) define até quanto tempo atrás ele vai (também em Panels & rows > Flow panel > Length); alterar esse valor não apaga o que o painel já coletou. Os interruptores próprios do painel de fluxo ficam todos em Panels & rows > Flow panel, no menu do DOM.

Dois visuais. Alterne entre eles em Panels & rows > Flow panel > Heatmap style (configuração DOM flow heat style):

- Heatmap — cada linha de preço é uma faixa sólida colorida pelo tamanho em repouso ali: nos temas escuros, do azul-escuro para pouco, passando por branco e amarelo, até o vermelho para muito. Os limites de cor acompanham os tamanhos na tela, e os menores tamanhos ainda aparecem no azul mais escuro, de modo que um preço com ordens nunca parece vazio. O fundo liso significa que não há nada em repouso ali.
- Blocks (classic) — cada linha é preenchida com um único tom que cresce linearmente com o tamanho, e os tamanhos abaixo do corte inferior ficam como fundo.

Um DOM recém-adicionado começa no visual Heatmap. Um DOM que você adicionou antes da v1.6 abre no visual Blocks, como antes; se o seu abrir no visual novo, você pode voltar ao anterior com o mesmo item de menu.

Fixed colour scale. Por padrão, as cores acompanham os tamanhos na tela, então a mesma cor pode significar um tamanho diferente um minuto depois. Ative Panels & rows > Flow panel > Fixed colour scale (configuração DOM flow heat colours) e a mesma cor passa a significar sempre o mesmo tamanho: 5 lotes ou menos recebem a cor mais escura, e 100 lotes ou mais recebem a cor do topo. FLOOR e TOP do equalizador definem esses dois tamanhos.

O que mais é desenhado:

- Os círculos são negócios. A área de um círculo cresce com o tamanho negociado, e ele é desenhado na cor do lado que negociou mais, com uma fatia na outra cor para a parcela do outro lado. Desligue a fatia com Marker buy / sell split para ter uma única cor sólida, o que facilita comparar os tamanhos.
- Um círculo de determinada largura significa sempre o mesmo número de lotes. A escala é impressa no cabeçalho como `●=N`, e um negócio maior que a escala é desenhado em largura total

com um anel externo, em vez de ser cortado em silêncio. Círculos pequenos são desenhados como pontos simples, e um círculo sobre uma mancha vermelha ou laranja ganha um contorno fino.

- Círculos agrupados — negócios que continuam atingindo o mesmo preço pelo mesmo lado são desenhados como um só círculo cuja área é o total deles (Group markers). Os poucos segundos mais recentes ficam separados até se completarem.
- A linha em degraus é o preço do negócio mais recente; ela assume sua cor de compra em um tick de alta e sua cor de venda em um tick de baixa. Best bid / ask lines acrescenta o melhor bid e o melhor ask como mais duas linhas (desligado por padrão).
- Volume bars (bottom) desenha quanto foi negociado em cada fatia de tempo, compra embaixo e venda em cima, com o total no topo (desligado por padrão).
- Bid / ask colours colore cada linha conforme o lado - linhas de bid na sua cor de compra, linhas de ask na sua cor de venda - em vez das cores do mapa de calor (desligado por padrão). Com ele desligado, a linha de preço mostra o lado: acima dela é ask, abaixo dela é bid.

Lendo em números. Aponte para o painel para ver o preço, o tamanho médio em repouso ali e há quanto tempo; aponte para um círculo para ver o tamanho dele dividido em compras e vendas. Os horários correm ao longo da parte inferior. O cabeçalho mostra as duas pontas da escala de cores - por exemplo, `3–27` significa que as cores vão de 3 lotes ou menos até 27 lotes ou mais.

Lendo uma linha: uma faixa que permanece enquanto círculos a atingem foi sustentada; uma faixa que termina com círculos foi executada; uma faixa que termina sem círculos foi retirada; uma faixa que volta depois dos círculos foi reposta. São observações, não sinais.

Gravação. A gravação começa quando a janela do DOM é anexada — a plataforma não guarda a profundidade passada, portanto não há histórico anterior a isso. Se você fechar o Quantower ou remover o DOM e abri-lo de novo em até 10 minutos, no mesmo contrato, o painel recupera seus últimos 10 minutos de um pequeno arquivo na pasta `OrderVane_DOM`, dentro da sua pasta Documentos; o período em que ficou fechado continua sombreado, porque nada foi gravado nesse tempo. Mudar para outro mês de vencimento do contrato faz o painel recomeçar do zero. As áreas sombreadas são preços fora da faixa que o livro tem enviado, ou períodos em que o DOM não estava em execução.

Largura. Arraste a borda entre o painel de fluxo e a escada para definir a largura dele; Panels & rows > Flow panel > Width: auto volta ao modo automático.

O equalizador

O botão `EQ` na barra de ferramentas da janela (ou Equalizer, no fim do menu Flow panel) abre cinco controles deslizantes sobre o painel, para você ajustá-lo enquanto o observa, em vez de usar o diálogo de configurações. FLOOR e TOP acompanham o visual que estiver ativo:

	O que faz
FLOOR	Heatmap: os menores tamanhos na tela, até este percentual deles, compartilham o azul mais escuro - aumente quando o painel parecer uma mancha uniforme. Blocks: tamanhos abaixo desta fração da escala ficam como fundo. Fixed colour scale: tamanhos com esta quantidade de lotes ou menos recebem a cor mais escura.

	O que faz
TOP	Heatmap: tamanhos acima deste percentual dos tamanhos na tela são desenhados em vermelho pleno - diminua para destacar o meio da faixa. Blocks: tamanhos acima desta fração da escala são desenhados com brilho total. Fixed colour scale: esta quantidade de lotes ou mais recebe a cor do topo.
BUBBLE	Largura máxima que o maior círculo de negócio pode ter (6-28 px).
MIN TRADE	Negócios menores que este tamanho não são desenhados.
SCALE	O tamanho de negócio que preenche um círculo em largura total. `AUTO` mantém um número redondo (5, 10, 20, 50…) e só o altera depois que o painel fica por um tempo num novo patamar, de modo que o mesmo círculo continua significando os mesmos lotes.

Arraste uma trilha para um valor aproximado, ou clique no número e digite um valor exato — `20%`, `14px`, `100 lots` e `auto` (em SCALE) são todos aceitos, e um valor fora da faixa permitida é limitado em vez de recusado.

Exibição da posição

Quatro marcadores opcionais, somente de leitura, mostram onde você já está. O OrderVane DOM nunca envia, altera nem cancela uma ordem — ele apenas desenha o que a sua corretora já mantém. Os quatro vêm desligados por padrão.

- DOM position average line — uma linha no seu preço médio, com o tamanho e o preço ao lado. Se um mesmo símbolo tiver ao mesmo tempo uma posição comprada e uma vendida, nenhuma linha é desenhada: não há um preço médio único para mostrar.
- DOM position stop / target lines — os preços das ordens de stop loss e take profit já associadas à posição.
- DOM column: P&L ticks — uma coluna que mostra quantos ticks você estaria ganhando ou perdendo se encerrasse naquele preço. Apenas ticks: a plataforma não expõe o valor em dinheiro de um tick, então converter seria adivinhar. A coluna fica vazia quando você está zerado.
- DOM position P&L in ticks — acrescenta o lucro aberto em ticks ao lado do valor em dinheiro na barra de ferramentas.

Menu rápido (no gráfico)

Um pequeno botão em forma de escada na borda esquerda do gráfico abre um painel com os interruptores e ajustes mais usados: as opções de colunas, a coluna de ordens, a estimativa de fila e os segmentos de ordem, o painel de tape e o medidor de força, os ajustes de ticks por linha / largura / janela / add-pull / lote grande / tape, e o interruptor Window surface. Clique em uma linha para alterná-la; use os botões `−` `+` ou a roda do mouse sobre uma linha de ajuste. Cada mudança é salva com o gráfico. Os interruptores do painel de fluxo ficam no menu da própria janela do DOM, onde você pode ver o painel enquanto os altera.

O botão de menu da própria janela abre um submenu Clear. Além de limpar tudo, ele pode limpar separadamente os negócios recentes acima ou abaixo do preço atual — útil quando o preço está

trabalhando rumo a um nível e a atividade antiga do outro lado atrapalha.

O menu da janela é ordenado pela frequência com que você recorre a ele: primeiro Columns e Panels & rows, depois a recentralização (com Auto centering e Pause centering while pointing), em seguida Notes e Clear, depois Theme, Snap to e o comportamento da janela (incluindo Explain cells on hover) e, por último, Move into chart panel.

Passar o mouse sobre uma linha mostra um cartão com o que essa opção faz - o mesmo texto da janela de configurações.

Licença e ativação

- A chave é ativada em dois computadores ao mesmo tempo. Para mudar para um PC novo, marque Release license from this PC e Confirm: release license now no antigo e, depois, insira a chave no novo.
- A licença é revalidada quando o indicador é carregado e quando você altera as suas configurações. Sem conexão com a internet, ela continua funcionando por até 7 dias a partir da última verificação bem-sucedida; se você estiver online, mas nosso serviço de licenciamento não puder ser contatado, ela continua tentando; se o serviço permanecer inacessível por cerca de 2 horas, o indicador pausa (desenhos ocultos, com um aviso) até o serviço voltar, e então retoma automaticamente.
- Perdeu sua chave? Ela está no seu e-mail de compra; o link de download desse e-mail também fornece o pacote atual.

Atualizando para uma nova versão

Quando há um pacote mais novo disponível, o selo com o nome no gráfico mostra ↑ Update available · ordervane.com/update. Baixe o pacote atual na página do seu pedido, feche o Quantower, substitua a pasta `OrderVane_DOM` e reinicie. Gráficos, configurações e a chave são mantidos.

Desinstalando

Feche o Quantower, apague a pasta `OrderVane_DOM` de `Settings\Scripts\Indicators` e reinicie.

O OrderVane DOM também guarda alguns arquivos pequenos na sua pasta Documentos. Depois de desinstalar, você pode apagá-los:

- `OrderVane_DOM` — suas notas de preço (`notes_<symbol>.csv`) e os últimos 10 minutos do painel de fluxo (`flow_<symbol>.bin`).
- `Indicator18_DOM` — a ativação da licença deste computador. Libere a licença primeiro (veja Licença e ativação) antes de apagá-la; caso contrário, instalar de novo neste PC ocupa uma segunda ativação.
- `OrderVane_Diag` — só existe se você ativou DOM diagnostic log (support only).

Solução de problemas

Sintoma	O que verificar
O campo Depth mostra `waiting for events` por mais de um minuto (`waiting for depth events` na superfície do gráfico)	O seu feed não está enviando Nível 2 para este instrumento. Abra o próprio DOM Trader do Quantower para o mesmo símbolo — se ele também estiver vazio, a causa é a assinatura de dados.
`idle Ns` no campo Depth da janela (`no depth events Ns` no cabeçalho do gráfico)	O feed parou de enviar profundidade. Normalmente ele retoma sozinho; reconectar a conexão também o reinicia.
A janela mostra `this connection's depth format is not supported` (o campo Depth mostra `not readable`)	Estão chegando eventos de profundidade, mas nenhum deles pode ser lido como um nível de preço. Ative DOM diagnostic log (support only), deixe rodar por um minuto e envie-nos `Documents\OrderVane_Diag\dom_snap.log` — as linhas `feed` dizem o que a sua conexão envia. Depois, desligue a configuração de novo; você pode apagar o arquivo.
O ponto MBO continua vazado (MBO off na superfície do gráfico), embora o feed tenha suporte	Na AMP/CQG, ative Enable MBO mode nas configurações da conexão e reconecte.
A escada não é desenhada na superfície do gráfico	O gráfico é baixo demais (menos de cerca de 140 px de altura livre) ou a largura da escada é maior que a do gráfico. Aumente o gráfico ou reduza DOM ladder width (px).
Cada linha cobre mais de um tick	DOM ladder ticks per row está acima de 1. Clique em `T×N` na barra de ferramentas da janela para alterá-lo passo a passo, ou volte-o para 1. Na superfície do gráfico, as linhas também são fundidas quando ficariam com menos de três pixels de altura.
O painel de tape não aparece	Ele precisa de espaço à esquerda da escada. Na janela, ele fica oculto enquanto a janela tiver menos de cerca de 520 px de largura — a dica do botão Tape informa isso; na superfície do gráfico, ele é omitido em gráficos estreitos. Alargue a janela ou o gráfico, ou reduza a largura da escada.
M, R ou Space não digita em outro programa	Enquanto o mouse se move sobre a janela do DOM, essas três teclas pertencem ao DOM (marcas e recentralização). Elas voltam dois segundos depois que o mouse para, ou assim que ele sai da janela do DOM.
A escada não acompanha o preço enquanto aponto para ela	É o Pause centering while pointing: a centralização se atualiza dois segundos depois que o mouse para. Desative-o no menu do DOM se preferir que a escada continue se movendo.
A marca d'água continua após inserir a chave	Verifique a conexão com a internet e se a chave foi copiada por completo. License status (auto) mostra o motivo.

Referência de configurações

As configurações estão agrupadas nas seções abaixo, na ordem em que aparecem no diálogo de configurações. Os rótulos são exatamente os que aparecem lá.

License

Configuração	Padrão	O que faz
OrderVane: License key (paste after purchase)	—	Cole a chave do seu e-mail de compra e clique em Apply.
License status (auto)	—	O estado atual da chave, preenchido automaticamente. Somente leitura.
Release license from this PC	Off	Primeira de duas marcações: libera a ativação deste computador para que a chave possa ser usada em outro PC.
Confirm: release license now	Off	Segunda marcação: a liberação só acontece quando as duas estão marcadas.

DOM Ladder

Configuração	Padrão	O que faz
DOM ladder	On	Interruptor principal da escada e de tudo o que está abaixo.
DOM ladder width (px)	300	Largura do painel da escada (160-520).
DOM ladder window (ticks)	200	Meia altura da janela de preços mantida na memória (50-1000 ticks de cada lado).
DOM ladder ticks per row	1	Funde esta quantidade de ticks em uma linha - o equivalente, no DOM, a afastar o zoom. Também na barra de ferramentas da janela como `T×N`.
DOM imbalance top-N levels	5	Quantos níveis de cada lado o campo Top N soma (1-50).
DOM add/pull window (sec)	5	Segundos de adições e retiradas mostrados por linha (1-30).
DOM large-lot highlight (x avg)	4.0	Tamanho em repouso acima deste múltiplo da média visível é destacado (1.5-20).
DOM surface	Window	Onde a escada é desenhada: em uma janela própria ou na borda direita do gráfico.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM imbalance formula	Proportional (size)	Proportional compara o tamanho de cada linha com a linha espelhada do outro lado; Order flow usa adições menos retiradas na janela de add/pull.
DOM depth as percent	Off	Mostra cada tamanho em repouso como percentual de toda a profundidade visível, em vez de contratos.
DOM session scope	Trading day (auto)	Qual parte do dia a coluna sess, os níveis-chave e os valores de sessão medem: o dia de negociação, a sessão da bolsa informada pelo Quantower ou um horário personalizado.
DOM session open (HH:mm)	08:00	Início da sessão personalizada, no horário local da bolsa. Só aparece com Custom hours.
DOM session close (HH:mm)	13:30	Fim da sessão personalizada, no horário local da bolsa; um fechamento igual ou anterior à abertura atravessa a meia-noite.
DOM bar full width (lots, 0=auto)	0	Contratos que preenchem uma barra de bid/ask de ponta a ponta, para que um comprimento de barra signifique sempre o mesmo tamanho. 0 = uma escala redonda automática, mostrada como =N ao lado dos títulos Bid e Ask.

DOM Columns

Configuração	Padrão	O que faz
DOM column: cumulative depth	Off	Mostra totais acumulados do melhor preço para fora.
DOM column: session volume (sess)	On	Volume da sessão negociado em cada preço.
DOM column: trades at price	Off	Prints de compra e de venda em cada preço desde que o indicador foi adicionado.
DOM column: imbalance	On	Proporção de bid versus ask por linha.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM column: order count (#ord)	Off	Número de ordens em repouso por preço. Só é desenhada quando o feed envia profundidade por ordem.
DOM column: recent trades (RB/RA)	On	Rbuy e Rsell: volume negociado por compradores e vendedores agressivos em cada preço no episódio atual.
DOM column: last trade size (last)	Off	Tamanho do negócio mais recente em cada preço; prints do mesmo lado dentro da janela de agrupamento do tape são somados.
DOM column: VP bid/ask	Off	Volume negociado no bid e no ask em cada preço desde que o indicador foi anexado ou a sessão abriu.
DOM column: VP delta	Off	Volume no ask menos volume no bid em cada preço, no mesmo período.
DOM column: VP total	Off	Volume total em cada preço que esta janela contou desde que foi anexada, dividido nas partes vendida e comprada. A coluna sess cobre a sessão inteira.
DOM column: notes	Off	Sua própria nota de texto por preço na janela. Clique duas vezes em uma linha para editá-la.
DOM column: key levels	On	Marca nas linhas da escada a abertura, a máxima e a mínima da sessão, o initial balance, a máxima, a mínima e o fechamento da sessão anterior e, opcionalmente, níveis de semana e mês (a coluna Lvl).
DOM key levels: week and month	On	Marca também as máximas e mínimas desta semana e da anterior, e deste mês e do anterior.
DOM key levels: IB minutes	60	Minutos após a abertura da sessão que formam o initial balance (IBH / IBL); 0 o desativa (0-240).

Configuração	Padrão	O que faz
DOM column: P&L ticks	Off	Ticks a favor ou contra se você encerrasse em cada preço. Vazia quando você está zerado.
DOM column: add/pull split by side	Off	Mostra adições e retiradas em duas colunas, uma por lado. Desligado junta os dois lados em uma coluna, o que compensa um lado com o outro em qualquer linha que o preço tenha cruzado.
DOM session O/H/L row	On	Uma linha de cabeçalho com a abertura, a máxima e a mínima da sessão, tiradas da mesma fonte que a coluna Lvl, para que as duas nunca discordem.
DOM ±s column: since attach	On	Conta adições menos retiradas desde o momento em que a janela foi acoplada, em vez dos últimos segundos. O rótulo muda de Net 5s para Net Sum.
DOM column: book changes (#Chg)	Off	Quantas vezes o livro mudou em cada preço desde que a janela foi acoplada: uma contagem, não um tamanho.
DOM ± column: stack left · pull right	On	Mostra um número líquido por linha (adicionado menos retirado): na metade esquerda quando se adicionou mais, na metade direita quando se retirou mais. Os totais Stack · Pull passam a ser a soma dos números da esquerda e a soma dos da direita. Ligado, a próxima opção não é usada.
DOM ± column: stacked and pulled apart	Off	Mostra o tamanho adicionado (+, barra à esquerda) e retirado (–, barra à direita) como dois números em cada linha, em vez de um único número líquido. Mesma coluna, mesma escala dos dois lados.
DOM ± auto reset (sec, 0=off)	60	Com a coluna ± contando desde o acoplamento: zera os totais de adições e retiradas, e o cabeçalho Book ±, a cada tantos segundos (0-3600). 0 continua contando até você limpar pelo menu.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM book ± totals: levels (0=all)	5	Quantos níveis de cada lado do mercado o cabeçalho Book ± soma (0-1000). 0 = todos os preços que a escada já viu. Os totais seguem o modo da coluna ±.
DOM ± reset when best bid/ask moves	Off	Com a coluna ± contando desde o acoplamento: zera os totais dela e os de Book ± e Stack · Pull sempre que o melhor preço de compra ou de venda muda. Sem efeito no modo de janela móvel.
DOM ± ignore orders pulled within (ms, 0=off)	0	Deixa de fora ordens adicionadas e retiradas no mesmo preço dentro de tantos milissegundos, sem negócio ali (0-5000). O tamanho executado continua contando como adicionado. 0 conta tudo.
DOM Stack · Pull: inside vs behind	Off	Divide o Stack · Pull entre os níveis internos (DOM book ± totals) e todos os níveis atrás deles. Com DOM book ± totals em 0 não há nada atrás, então aparece um só par.

DOM Absorption & MBO

Configuração	Padrão	O que faz
DOM absorption chips	On	Mostra as execuções e recargas observadas por linha.
DOM fill match window (ms)	150	Uma redução de tamanho conta como execução se um print correspondente chegar dentro desta janela; caso contrário, como retirada (50-1000).
DOM iceberg refill window (ms)	800	Uma adição em uma linha que acabou de ser executada, dentro desta janela, conta como recarga (100-5000).
DOM iceberg min refills	2	Um chip fica amarelo a partir deste número de recargas (1-10).

Configuração	Padrão	O que faz
DOM my orders queue estimate	On	Marca suas próprias ordens limitadas ativas com uma estimativa de limite superior do tamanho à frente. Somente leitura.
DOM recent trades reset (ms)	30000	Por quanto tempo um preço mantém seus negócios recentes e seu chip de absorção após o último negócio (0-600000; 0 = manter até limpar).
DOM order segments (MBO)	On	Divide a barra de tamanho em repouso nas ordens individuais por trás dela. Requer profundidade por ordem (Enable MBO mode).
DOM segment min size (0=all)	0	Ordens menores que este valor não recebem contorno.
DOM segment highlight (0=off)	0	Ordens de pelo menos este tamanho recebem um contorno mais claro e mais grosso.
DOM segment size labels	On	Escreve o tamanho de cada ordem dentro da caixa dela, quando cabe.
DOM chip min fill (0=auto)	0	Oculta o chip quando foram executados menos lotes que este valor. 0 = um quarto do tamanho médio em repouso na tela, nunca abaixo de 2.
DOM order queue boxes	On	Na janela, desenha cada ordem em repouso perto dos melhores preços como uma caixa de largura igual com o seu tamanho, na ordem da fila, a partir do preço para fora.
DOM iceberg row	On	Uma linha de cabeçalho com os preços que tiveram mais episódios de iceberg desde que a janela foi acoplada, contados com o mesmo limiar dos chips.

DOM Tape & Power Meter

Configuração	Padrão	O que faz
DOM tape panel	On	Time & sales reconstruído à esquerda da escada.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM tape rows	20	Linhas exibidas (5-60).
DOM tape group window (ms)	50	Funde prints do mesmo preço e do mesmo lado dentro desta janela em uma só linha (0-500; 0 = sem fusão).
DOM tape min size (0=all)	0	Oculta as linhas do tape menores que este valor.
DOM power meter	On	Effort e Book ±5: dois campos na faixa de informações da janela, ou duas linhas no cabeçalho da escada na superfície do gráfico.
DOM power meter window (sec)	30	Segundos que a linha de esforço soma (5-110).
DOM tape speed dial	On	Um medidor em meio círculo no topo do painel do tape: prints por segundo nos últimos segundos, com o número em letra grande. O fundo de escala é o ritmo mais intenso dos últimos dez minutos (percentil 95, arredondado a um degrau 1-2-5 e movido devagar), por isso o ponteiro mostra quão movimentado o tape está em relação ao seu próprio ritmo recente. Uma medição, não um sinal. Precisa do painel do tape.
DOM tape dial window (sec)	5	Segundos de tape que o mostrador usa na média (1-30). Curto = rápido e nervoso; longo = suave e atrasado.
DOM tape sweep (levels, 0=off)	3	Marca as linhas do tape em que prints de um mesmo lado percorreram pelo menos esta quantidade de níveis de preço dentro da janela de varredura.
DOM tape sweep window (ms)	500	Janela de tempo para a marca de varredura (50-5000).
DOM tape alert size (0=off)	0	Faz a janela piscar quando chega um print de pelo menos este tamanho.
DOM tape alert sound	Off	Também toca um breve som do sistema nesse print.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM cost to take (lots, 0=off)	0	Na superfície do gráfico, uma linha no cabeçalho da escada: quantos ticks além do melhor preço uma ordem a mercado deste tamanho pagaria agora, na compra e na venda, percorrendo os tamanhos em repouso na escada. Um > na frente significa que a escada não tem tamanho suficiente para executá-la. Um cálculo sobre o livro que você vê, não uma previsão.
DOM tape panel width (px, 0=auto)	0	Largura do painel de tape. 0 a dimensiona a partir da janela; você também pode arrastar a borda dele.

DOM Flow Panel

Configuração	Padrão	O que faz
DOM window flow panel	On	Painel de histórico do tamanho em repouso entre o tape e a escada.
DOM flow panel length (min)	3	Minutos que o painel de fluxo cobre (1-10).
DOM flow trade markers	On	Desenha os negócios no painel de fluxo como círculos; a escala é impressa no cabeçalho.
DOM flow marker max size (px)	14	Largura máxima que um círculo de negócio pode ter (6-28).
DOM flow min trade size (0=all)	0	Oculta no painel de fluxo os negócios menores que este valor.
DOM flow last price line	On	Linha em degraus que passa pelo preço do negócio mais recente.
DOM flow heat scale	Ladder bars	Só no estilo Blocks: o que significa brilho total - a mesma escala das barras de bid/ask, ou o maior tamanho do painel.
DOM flow heat lower cutoff %	20	Heatmap: os menores tamanhos na tela, até este percentual deles, compartilham o azul mais escuro. Blocks: tamanhos abaixo desta fração da escala ficam como fundo (0-80).

Configuração	Padrão	O que faz
DOM flow heat upper cutoff %	97	Heatmap: tamanhos acima deste percentual dos tamanhos na tela são desenhados em vermelho pleno. Blocks: tamanhos acima desta fração da escala são desenhados com brilho total (80-100).
DOM flow heat bid/ask colors	Off	Colore o tamanho em repouso conforme o lado - linhas de bid na sua cor de compra, linhas de ask na sua cor de venda - em vez das cores do mapa de calor.
DOM flow marker scale (0=auto)	0	Tamanho de negócio que preenche um círculo em largura total. 0 = um número redondo que só muda depois que o painel permanece num novo patamar.
DOM flow bid/ask lines	Off	Desenha o melhor bid e o melhor ask como duas linhas no painel de fluxo.
DOM flow heat style	Heatmap	Heatmap: cada linha de preço é uma faixa sólida colorida pelo seu tamanho. Blocks (classic): cada linha é um único tom que cresce linearmente, e os tamanhos abaixo do corte inferior ficam em branco.
DOM flow panel width (px, 0=auto)	0	Largura do painel de fluxo. 0 o dimensiona a partir da janela; você também pode arrastar a borda entre o painel e a escada. Depois que você define uma largura, a escada mantém pelo menos 180 pixels; no modo automático, mantém 300.
DOM flow marker buy/sell split	On	Desenha cada círculo na cor do lado que negociou mais, com uma fatia para a parcela do outro lado. Desligado = uma única cor sólida.
DOM flow group markers (same price and side)	On	Desenha como um só círculo, cuja área é o total deles, os negócios que continuam atingindo o mesmo preço pelo mesmo lado.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM flow heat colours	Auto (percentile of sizes on screen)	Auto: as cores acompanham os tamanhos na tela. Fixed lots: o mínimo fixo ou menos recebe a cor mais escura e o máximo fixo ou mais recebe a cor do topo, de modo que a mesma cor significa sempre o mesmo tamanho.
DOM flow heat fixed min (lots)	5	Com cores fixas: tamanhos com esta quantidade de lotes ou menos recebem a cor mais escura (ficam em branco no estilo Blocks). É também o FLOOR do equalizador.
DOM flow heat fixed max (lots)	100	Com cores fixas: esta quantidade de lotes ou mais recebe a cor do topo. É também o TOP do equalizador.
DOM flow volume bars	Off	Barras ao longo da parte inferior do painel de fluxo: volume negociado por fatia de tempo, compra embaixo e venda em cima, com o total no topo (K = milhares). Usa o mesmo tamanho mínimo de negócio que os círculos.

DOM Window

Configuração	Padrão	O que faz
DOM window row height px	18	Altura de uma linha da escada na janela (10-40).
DOM window font size pt	10	Tamanho dos números na janela (6-16).
DOM window theme	Dark	Tema de cores: Dark, Light, Quantower, Terminal, OrderVane, Purple ou Ember.
DOM window auto recenter	On	Mantém o melhor bid e o melhor ask perto do meio. Desligado = a escada fica onde você rolou; pressione R ou Space para recentralizar.
DOM window recenter (ticks)	20	Quanto o preço pode se afastar da linha central antes de a janela recentralizar (1-200).

Configuração	Padrão	O que faz
DOM min depth highlight (0=off)	0	Contorna todo tamanho em repouso igual ou acima desta quantidade de contratos.
DOM scroll ticks per notch	3	Ticks que cada passo da roda do mouse move a escada (1-50).
DOM window last price color	Amber	Cor da linha do último preço negociado.
DOM window snap targets	QT windows + screen	Ao que a janela se encaixa enquanto você a arrasta ou redimensiona: Off, QT windows ou QT windows + screen.
DOM window cell notes on hover	On	Aponte para qualquer número e, depois de um instante, uma nota o explica para aquele preço. Também em Explain cells on hover, no menu do DOM.
DOM window auto recenter: pause while pointing	On	A centralização automática espera enquanto o mouse se move sobre a escada ou o painel de fluxo, e se atualiza dois segundos depois que ele para. Também em Pause centering while pointing, no menu do DOM.

Algumas opções da janela são alternadas no menu e na barra de ferramentas da própria janela, e não neste diálogo: linha do centro anterior, linha de preço teórico, sempre visível e limpar os negócios recentes ao recentralizar.

DOM Lines & Position

Configuração	Padrão	O que faz
DOM window net position	Off	Mostra sua posição líquida neste símbolo na barra de ferramentas da janela. Somente leitura.
DOM position average line	Off	Linha no seu preço médio de entrada. Somente leitura.
DOM position stop / target lines	Off	Preços das ordens de stop e de alvo já associadas à posição. Somente leitura.
DOM position P&L in ticks	Off	Mostra o lucro aberto em ticks ao lado do valor em dinheiro na barra de ferramentas.

Configuração	Padrão	O que faz
DOM session VWAP line	Off	Linha no preço médio ponderado por volume da sessão, calculado com os negócios da sessão.
DOM chart crosshair link	On	Vincula o gráfico e a janela do DOM pelo preço: o preço sob o mouse em um é marcado no outro. Só o gráfico ao qual este DOM pertence é vinculado.

DOM Support

Configuração	Padrão	O que faz
DOM diagnostic log (support only)	Off	Grava registros em texto simples (movimentos da janela, contadores do feed, marcas e o histórico salvo do painel de fluxo) em `Documents\OrderVane_Diag`. Com ele desligado, nada é gravado ali e a pasta não é criada. Ligue-o apenas se o suporte pedir e depois desligue-o de novo — nada é enviado a lugar nenhum, e você pode apagar a pasta quando terminar. Nenhum arquivo de registro passa de 8 MB.

DOM Analysis — muros bid/ask

As linhas de muros bid/ask do OrderVane Pro estão incluídas e alimentam o chip de idade do muro na escada. As configurações delas (Bid/ask walls (resting size) e os limiares de muro) ficam na seção DOM Analysis.

Suporte

Escreva para hello@ordervane.com com o número do seu pedido, a versão do Quantower, o feed de dados e uma captura de tela do gráfico. Normalmente respondemos em até um dia útil.

Aviso legal

O OrderVane DOM exibe dados de mercado. Ele não prevê preços, não avalia setups e não envia ordens. Negociar futuros envolve risco substancial de perda e não é adequado a todos os investidores. A atividade de mercado passada mostrada na tela não indica resultados futuros.