ORDERVANE_

Detección de operaciones grandes para Quantower

/

Lite — Guía de instalación y activación

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

Contenido

Antes de empezar 3

Paso 1 — Localiza tu carpeta "Indicators" de Quantower 3

Paso 2 — Cierra Quantower 3

Paso 3 — Copia la carpeta de OrderVane 3

Paso 4 — Reinicia Quantower 4

Paso 5 — Añade OrderVane a un gráfico 4

Paso 6 — Introduce tu clave de licencia 4

Paso 7 — Verifica que funciona 4

Menú rápido (en el gráfico) 5

Las burbujas son ejecuciones; los niveles quedan marcados 5

Lista de operaciones grandes 6

Próximos pasos 7

Licencia y activación 7

Actualizar a una nueva versión 8

Desinstalación 8

Solución de problemas 8

Referencia de ajustes 9

Soporte 14

Aviso legal 14

OrderVane marca las grandes operaciones institucionales en tus gráficos de Quantower en el instante en que se imprimen — con un umbral adaptativo que se ajusta por sí mismo a cada mercado. Dibuja la cinta agresiva directamente en tu gráfico: burbujas de grandes operaciones, agrupaciones de agresión y absorción.

OrderVane es una herramienta de análisis y visualización. No coloca órdenes y no da señales de compra/venta; cada decisión de trading y su ejecución las realizas tú en tu propio bróker.

> De un vistazo — unos 3 minutos. Cierra Quantower -> copia la carpeta `OrderVane_Lite` en la carpeta `Settings\Scripts\Indicators` de Quantower -> reinicia Quantower -> pega tu clave de licencia. El paso a paso completo más abajo.

Antes de empezar

Necesitarás:

- Quantower instalado (la edición gratuita o la edición de tu bróker; se recomienda la última versión). Desarrollado y probado con Quantower 1.144.4 (Ayuda -> Acerca de); versiones anteriores pueden funcionar, pero no están probadas.
- Windows (Quantower de escritorio).
- Tu clave de licencia de OrderVane — en el correo de confirmación de tu compra o prueba gratuita.
- La descarga de OrderVane (un archivo `.zip`) — desde el enlace de descarga en ese correo. El `.zip` contiene el indicador y esta guía.
- Una conexión a internet para la primera activación y para la revalidación, que se ejecuta cuando el indicador se carga y cuando cambias sus ajustes.

Paso 1 — Localiza tu carpeta "Indicators" de Quantower

Quantower carga los indicadores personalizados desde su carpeta `Settings\Scripts\Indicators`. En una instalación estándar es:

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

Si no sabes con certeza dónde está instalado Quantower: busca la carpeta Quantower que contiene `Settings\Scripts\Indicators`.

Paso 2 — Cierra Quantower

Guarda tu espacio de trabajo si es necesario y luego sal completamente de Quantower (cierra la aplicación, no solo el gráfico). El archivo del indicador no se puede instalar ni reemplazar mientras Quantower esté en ejecución.

Paso 3 — Copia la carpeta de OrderVane

1. Descomprime la descarga de OrderVane.
2. Copia la carpeta `OrderVane_Lite` en la carpeta `Indicators` del Paso 1.

Deberías terminar con esta estructura exacta:

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll
```

> La marca "bloqueado" de Windows — Windows marca los archivos descargados de internet. No impide que Quantower cargue el indicador, así que puedes ignorarla. Si quieres quitarla: clic derecho en el `.zip` -> Propiedades -> Desbloquear -> Aceptar.

> Nota antivirus — algún antivirus o SmartScreen puede marcar un `.dll` nuevo y sin firmar como falso positivo. OrderVane es seguro: restáuralo de la cuarentena y añade una excepción para la carpeta `OrderVane_Lite`.

> Consejo — si la carpeta `Indicators` aún no existe, créala. Mantén el DLL dentro de su propia subcarpeta `OrderVane_Lite` (no lo dejes suelto).

Paso 4 — Reinicia Quantower

Inicia Quantower de nuevo para que detecte el nuevo indicador.

Paso 5 — Añade OrderVane a un gráfico

1. Abre un gráfico del instrumento que quieras analizar — por ejemplo, futuros de petróleo crudo CL (p. ej. CLEM26). OrderVane funciona en cualquier marco temporal y en cualquier instrumento que tenga datos de operaciones (time & sales) — no solo CL.
2. Haz clic derecho en el gráfico -> Add indicator (Añadir indicador) (o haz clic en el icono de indicadores de la barra de herramientas).
3. Encuentra OrderVane en Custom -> OrderVane_Lite, o escribe "OrderVane" en el cuadro de búsqueda.
4. Selecciónalo y confirma — se añade al gráfico.

Paso 6 — Introduce tu clave de licencia

1. Abre los Settings (Ajustes) del indicador (clic derecho en el nombre de OrderVane en el gráfico -> Settings, o haz clic en su icono de engranaje).
2. En la sección License (Licencia), pega tu License key (Clave de licencia).

Una vez introducida, OrderVane valida tu clave en línea y se desbloquea. Hasta que se introduzca una clave válida, se muestra una marca de agua y los marcadores de OrderVane permanecen ocultos (tus velas y tu gráfico siguen siendo totalmente utilizables).

Paso 7 — Verifica que funciona

- El gráfico muestra una insignia con el nombre que comienza por `OrderVane Lite`.
- La línea License status (Estado de la licencia) en Settings muestra tu licencia como active (activa).

- En un mercado activo verás aparecer los marcadores de order-flow en la cinta (burbujas de grandes operaciones, diamantes de agrupaciones de agresión, barras de absorción).

Todo listo — OrderVane ya está leyendo la cinta en tu gráfico.

Menú rápido (en el gráfico)

Un pequeño botón se encuentra en el borde izquierdo del gráfico, cerca de la parte superior. Haz clic en él para abrir el panel rápido — la forma más rápida de cambiar lo que ves sin abrir Settings. Contiene dos grupos: MARKERS para los marcadores de la cinta y LEVELS para las estanterías de volumen. Los interruptores de marcadores son:

- Big trade markers — las burbujas de grandes operaciones
- Aggression clusters — los diamantes de agrupaciones de agresión
- Absorption — las barras horizontales de absorción

El panel también incluye Lane stacking, Apply adaptive to markers y controles numéricos [–]/[+] para los ajustes que más modificas — los volúmenes mínimos de burbujas, agrupaciones y absorción, y cuántas barras hacia atrás se dibujan los marcadores (0 los muestra todos, y la casilla indica entonces el número real de barras cargadas).

El grupo LEVELS de abajo controla las estanterías de volumen: el interruptor maestro, Shelf strength (cuán inusual debe ser un precio), Shelf count y Label count (cuántas líneas y etiquetas se dibujan), Detect min y Show min (los suelos de volumen absoluto para detectar y para dibujar), Shelf scales (cuántas de las tres ventanas deben coincidir) y Shelf label (qué dice la etiqueta).

Haz clic en una fila para alternarla (una marca de verificación indica lo que está activo). El panel permanece abierto mientras trabajas y desplazas el gráfico — vuelve a hacer clic en el botón para cerrarlo.

En la parte superior del panel está Symbol preset: al pulsarlo se despliegan los mercados (CL / ES / NQ / GC / RTY / 6E). Elegir uno escribe inmediatamente los umbrales de partida de ese mercado, y el punto indica qué conjunto está activo; si después toca cualquiera de los tres steppers de volumen, la fila pasa a Custom, porque los números ya no coinciden con un preset.

Reflejan las mismas opciones que en Settings, solo que más rápidas de alcanzar. Como siempre, solo cambian lo que se muestra — nunca tus órdenes.

Las burbujas son ejecuciones; los niveles quedan marcados

Cada burbuja es una ejecución grande: OrderVane la toma de la cinta y la dibuja en el precio y el momento exactos en que ocurrió (una ráfaga de ejecuciones dentro de Time interval (sec) cuenta como una). Donde el histórico de ticks de su bróker no llega, simplemente no hay burbujas — vea Historical tick lookback (h). Ese vacío es deliberado: OrderVane no dibuja una estimación con la forma de una operación.

Las barras más antiguas se describen mediante el volume shelf (Volume shelf levels): un precio que se llevó una parte inusual del volumen negociado a su alrededor. OrderVane mantiene ese precio en el gráfico hasta que el precio vuelve a él:

- Línea sólida: el precio aún no ha vuelto a ese nivel, y la línea llega hasta el borde derecho. Línea discontinua: ya ha vuelto, y la línea termina en esa barra. En ambos casos el shelf permanece: un nivel ya probado sigue mereciendo atención. Los shelves no caducan con el tiempo; cuando hay

más de los que el gráfico dibuja, los más antiguos desaparecen primero (Volume shelf max active). Con Volume shelf extend past touch todas las líneas llegan al borde: se ven mejor, pero cruzan las barras. Una marca vertical corta señala dónde empezó el shelf; una línea sin marca empezó fuera de pantalla, a la izquierda.

- El color es el lado que negoció más en ese precio. Cuando ambos lados están parejos, la línea queda en gris neutro: un nivel equilibrado no tiene lado que reclamar.
- La etiqueta se lee `762×438 30m 64%`: volumen en el bid a la izquierda y en el ask a la derecha — el mismo orden que las celdas de footprint — seguido de la proporción del lado ganador. Si en esa vela cayeron ejecuciones grandes en ese precio, se añade `●2`: cuántas de ellas formaron el nivel, lo que distingue unas pocas órdenes grandes de un grupo de pequeñas. Siempre se muestran ambos lados, incluidos los niveles donde compradores y vendedores se enfrentaron. El `30m` que sigue a los dos volúmenes es la ventana sobre la que se midieron (30m / 60m / 4h): los niveles pueden llevar ventanas distintas, así que léala antes de comparar dos cifras. Una `«` inicial indica que el nivel empezó más a la izquierda de lo que muestra la pantalla.
- Más grueso significa confirmado por más ventanas. OrderVane mide cada nivel contra tres ventanas a la vez (30, 60 y 240 minutos) y el grosor sigue cuántas de ellas lo consideraron inusual. Un nivel que destaca en las tres es otra cosa que uno que solo aparece en un tramo. El tamaño en sí está en la etiqueta.
- El mismo shelf está al mismo precio en cualquier temporalidad. La medición no usa tus barras en absoluto: lee una fuente fija de cinco minutos y desliza esas tres ventanas sobre ella, de modo que pasar de 1 minuto a 1 hora no mueve un shelf ni cambia sus números. Si solo quieres los niveles que destacaron en todas partes, Volume shelf min scales conserva los confirmados por esa cantidad de ventanas; con 3 sobrevive aproximadamente un tercio.
- También puede exigir que un nivel sea realmente grande. `Volume shelf min volume` es un suelo absoluto en contratos, el mismo tipo de número que Min volume para las burbujas. Por defecto se deriva del promedio observado y se adapta por sí solo; si pone un número, ese número manda. El ajuste de fuerza pregunta si un nivel es inusual para su ventana; este pregunta si es grande en absoluto.
- "Inusual" significa grande frente al nivel medio de la ventana en que se midió (Volume shelf strength (x avg level)): es una proporción, así que significa lo mismo en una sesión tranquila que en una activa.

En la esquina superior derecha del gráfico hay una pequeña pastilla `> Legend`. Al pulsarla se abre un cuadro que nombra los tipos de nivel dibujados en ese momento — en Lite es el volume shelf, la única familia de niveles que dibuja este tier. Empieza plegada, así que apenas ocupa espacio hasta que la abres; Overlay legend (level types) la desactiva por completo.

Qué dibuja este tier. Lite es la cinta y los niveles que deja atrás — prints de big trade, clusters de agresión, barras de absorción y el volume shelf. Los números bid × ask dentro de cada vela — celdas de footprint, imbalance, POC y value area — pertenecen a Pro. Si esperabas celdas y no las encuentras, es el tier y no un fallo. Cada tier tiene su propia prueba gratuita de 14 días.

El nivel registra lo que ocurrió en ese precio. No es una previsión de que el precio vaya a reaccionar allí.

Lista de operaciones grandes

En la columna de botones a la izquierda del gráfico hay un botón con un icono de lista (tres puntos y líneas). Al pulsarlo se abre una ventana aparte con las operaciones grandes de ese gráfico, las más

recientes primero. Lista las mismas operaciones que dibujan las burbujas — el mismo mínimo y las mismas barras cargadas —, hasta 500 filas. Pulse el botón otra vez para cerrar la ventana.

- Columnas — TIME (su hora local; aparece la fecha cuando no es hoy), SIDE (B = los compradores tomaron la oferta, S = los vendedores golpearon la demanda), PRICE y SIZE. La barra dentro de SIZE compara la operación con la mayor de la lista, dividida en sus partes de compra y venta; un número en negrita es al menos el doble del mínimo del gráfico.
- Ensanche la ventana para tres columnas más — delta% (compra menos venta como parte de la operación), BASIS (la operación como parte de todo el volumen de la ventana base, Basis volume interval) y L2 % (la operación como parte del tamaño en espera del lado opuesto del libro en ese momento, solo operaciones en vivo, Level2 level count). Pase el ratón sobre el encabezado de una columna para ver su explicación.
- Pulse una fila — el gráfico se mueve a esa burbuja y la rodea con un anillo unos segundos (Highlight color). Las flechas arriba y abajo recorren las filas y el gráfico las sigue; Intro vuelve a la fila elegida e Inicio salta a la más reciente.
- Barra de herramientas — All / Buy / Sell, un tamaño mínimo para esta lista ([–]/[+], mantenga Mayús para pasos de 10, la rueda del ratón, o pulse el número para escribirlo; nunca baja del mínimo de burbujas del propio gráfico), una chincheta que mantiene la ventana encima y un botón que vuelve a la operación más reciente.
- Clic derecho en la ventana — Theme (Auto sigue a Quantower, Dark, Light, Slate, Terminal), Always on top, Go to newest. La ventana recuerda su posición, tamaño, tema y el ajuste de siempre encima.

Hay una sola ventana de lista a la vez, y muestra el gráfico cuyo botón pulsó por última vez. Para ocultar el botón, desactive Big trades list en el grupo MARKERS del panel rápido o en la configuración. Buy/sell split, justo al lado, dibuja cada burbuja con sus partes de compra y venta.

Próximos pasos

- Personalízalo. Clic derecho en el nombre de OrderVane -> Settings para ajustar el tamaño de los marcadores, los colores, los sonidos y los umbrales de detección.
- Solo visualización por diseño. OrderVane visualiza el order flow — nunca coloca órdenes ni emite señales de compra/venta. Tú mantienes el control.
- ¿Necesitas ayuda? Escribe a hello@ordervane.com — estaremos encantados de ayudarte.

Licencia y activación

- Compra única. OrderVane es una compra única — no una suscripción. Hay disponible una prueba gratuita de 14 días.
- Vinculada a la máquina. Tu licencia activa hasta dos ordenadores — por ejemplo, tu equipo de escritorio y tu portátil. La activación queda vinculada a la máquina en la que introduces la clave.
- Margen por conectividad. La primera activación debe hacerse en línea. Después de eso, un corte breve no te bloqueará: sin conexión a internet, tu licencia sigue siendo válida hasta 7 días desde la última comprobación correcta; si estás en línea pero no se puede contactar con nuestro servicio de licencias, el software sigue reintentando; solo si el servicio sigue sin responder durante unas 2 horas se pausa — sus elementos en el gráfico se ocultan y se muestra un aviso — hasta que el servicio vuelve, y entonces se reanuda automáticamente.

- Cambiar a un ordenador nuevo. En el PC antiguo, abre los Settings de OrderVane -> "Release license from this PC" (Liberar la licencia de este PC) (una confirmación en dos pasos), lo que libera la plaza. Luego introduce tu clave en el ordenador nuevo.
- Guarda tu clave en lugar seguro — está en el correo de tu compra o prueba gratuita.

Actualizar a una nueva versión

Cuando existe un paquete más reciente, el nombre del indicador en tu gráfico muestra ↑ Update available. Las actualizaciones vienen incluidas con tu licencia — el paso a paso completo está en ordervane.com/update.

1. Descarga el paquete actual desde tu página de pedido — abre el enlace de tu correo de compra o ve a app.lemonsqueezy.com/my-orders e introduce el correo con el que pagaste. Ese enlace de descarga siempre sirve el paquete actual, no el que compraste en su día.
2. Cierra Quantower.
3. Reemplaza el antiguo `OrderVane_Lite.dll` por el nuevo (o reemplaza toda la carpeta `OrderVane_Lite`).
4. Reinicia Quantower.

Tus gráficos, diseños y ajustes de OrderVane se conservan — no necesitas volver a añadir el indicador ni volver a introducir tu clave de licencia.

Desinstalación

1. Cierra Quantower.
2. Elimina la carpeta `OrderVane_Lite` de `...\Settings\Scripts\Indicators`.
3. Reinicia Quantower.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
OrderVane no aparece en la lista de indicadores	Confirma que el archivo está en `...\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll` y luego reinicia completamente Quantower (cierra la aplicación, no solo la ventana del gráfico).
"Can't restore indicator" / desaparece tras reiniciar	Asegúrate de haber reemplazado (no duplicado) el DLL y de haber reiniciado por completo. Si persiste, elimina y vuelve a añadir el indicador, y luego guarda tu espacio de trabajo.
Se muestra la marca de agua / los marcadores están ocultos	Introduce una clave de licencia válida en Settings y comprueba tu conexión a internet (la primera activación es en línea).
"Activation limit reached"	La clave ya está activa en dos ordenadores. Usa "Release license from this PC" (Liberar la licencia de este PC) en uno de ellos, o contacta con soporte.

Síntoma	Solución
No suena ninguna alerta	Los sonidos están activados de forma predeterminada y se crean automáticamente en `Documents\OrderVane_Sounds\`. Comprueba el volumen de Windows y las opciones de Sound (Sonido) en los Settings de OrderVane.
No pasa nada al pulsar Add	Desde la v1.5 el gráfico muestra el motivo en una línea. Si menciona la versión de Quantower, actualiza Quantower (1.144.4 o superior); si dice otra cosa, envía esa línea a hello@ordervane.com.
El antivirus marca o elimina el DLL	Falso positivo en un indicador nuevo sin firmar. Restaura `OrderVane_Lite.dll` de la cuarentena y añade una excepción para la carpeta `...\Indicators\OrderVane_Lite`.
No aparece ningún marcador	Asegúrate de que el instrumento tiene datos de operaciones (tick) en vivo o históricos (time & sales). Algunos marcadores requieren suficiente volumen de operaciones para aparecer.

Referencia de ajustes

Clic derecho en el nombre de OrderVane en el gráfico -> Settings. Las opciones están agrupadas exactamente como se indica a continuación. Todo es solo de visualización — OrderVane visualiza el order flow y nunca coloca órdenes ni emite señales de trading. Los nuevos ajustes se aplican a las nuevas instancias; los valores predeterminados son razonables, así que la mayoría de los usuarios solo ajustan colores, sonidos y umbrales.

License

Ajuste	Qué hace
License key	Pega aquí tu clave de licencia (compra o prueba gratuita) para activar OrderVane.
License status (auto)	Solo lectura — el estado actual de tu activación.
Release license from this PC	Libera la plaza de activación de este ordenador (úsalo al cambiar a un nuevo PC).
Confirm: release license now	Segundo paso de seguridad — también debe marcarse para que se ejecute una liberación.

Power Trades — el motor de grandes operaciones

Ajuste	Qué hace
Engine enabled (tick-based)	Interruptor principal para la detección de grandes operaciones a partir de la cinta.
Time interval (sec)	Ventana para agrupar operaciones en una sola gran operación (p. ej. 0.10s).
Big trade min volume	Tamaño mínimo para que un grupo de operaciones cuente como gran operación (burbuja).

Ajuste	Qué hace
Bars to show (0 = all)	Para cuántas de las barras más recientes se muestran marcadores (0 = todas; el campo muestra entonces el número de barras cargadas).
Volume shelf levels	Marca un precio que se llevó una parte inusual del volumen a su alrededor y lo mantiene hasta que el precio vuelve (activado por defecto).
Volume shelf strength (x avg level)	Cuán inusual debe ser el nivel, medido contra el nivel medio de la ventana en que se encuentra (3.0 = tres veces).
Volume shelf max active	Cuántos shelves se dibujan a la vez. Cuando hay más, los más antiguos desaparecen primero.
Volume shelf labels	Qué muestra la etiqueta del nivel: nada, los dos volúmenes, o los volúmenes más la proporción ganadora.
Volume shelf min volume (0=auto)	Suelo absoluto en contratos que debe alcanzar un nivel. 0 lo deriva del promedio observado.
Volume shelf show min (0=auto)	Qué tamaño debe alcanzar un nivel para dibujarse. Es el ajuste que decide lo cargada que se ve la pantalla; la mayoría de los niveles detectados nunca llegan. 0 lo deriva del promedio observado.
Volume shelf min scales (1-3)	Cuántas de las tres ventanas (30/60/240 min) deben considerarlo inusual. Con 3 solo quedan los que destacan en todas.
Volume shelf label max (0=all)	Cuántos shelves llevan etiqueta. 0 = todos; un número conserva los más recientes. Las líneas siempre se dibujan.
Volume shelf rolling window	Activado: la ventana se desliza con los datos. Desactivado: rejilla fija, que parte lo que cruza un límite.
Volume shelf extend past touch	Desactivado: la línea termina donde el precio volvió. Activado: todas las líneas llegan al borde derecho.
Overlay legend (level types)	Un pequeño cuadro plegable que nombra los tipos de nivel dibujados en ese momento. Activado por defecto y plegado como una pastilla `> Legend`, así que apenas ocupa espacio hasta que lo abres.
Parent-Order enabled	Agrupa recargas iceberg y ejecuciones divididas en una orden lógica (P{N}).
Merge window (ms)	Ventana temporal en la que prints cercanos se fusionan en un padre.
Price tolerance ticks (0-5)	Distancia de precio que aún se considera la misma orden padre.
Show child count (P{N})	Muestra cuántas ejecuciones hijas forman la burbuja padre.
Sub-threshold filter enabled	Oculta prints por debajo del umbral para reducir ruido.
Min trade size (1-500)	Ignora prints individuales por debajo de este tamaño (celdas + marcadores).
Show markers	Muestra/oculta las burbujas de grandes operaciones.

Ajuste	Qué hace
Big trades list	Un botón en la columna de botones izquierda del gráfico que abre una tabla de las operaciones grandes, las más recientes primero. Pulse una fila para llevar el gráfico a esa burbuja.

Power Trades (Advanced)

Ajuste	Qué hace
Min delta filter (%)	Desequilibrio mínimo de compra/venta requerido antes de marcar.
Big trade min / max span (ticks)	Rango de precio que puede abarcar una gran operación agrupada.
Min / Max trade volume	Ignora operaciones individuales por debajo / por encima de estos tamaños.
Basis volume interval (sec)	Intervalo de referencia para la base de volumen (avanzado; 0 = desactivado).
Single-print big trade min volume	Tamaño para que una sola operación cuente como grande por sí misma.
Max markers per bar (1-100)	Limita cuántas burbujas puede dibujar una sola vela.
Marker X at bar center	Coloca la burbuja en el centro de la vela en vez de en la hora de la operación.
Detect single-print big trades	Activa la detección de grandes operaciones de un solo tick.
Historical tick lookback (h)	Hasta qué punto del pasado escanear los ticks al abrir un gráfico.
History hours (broker fetch)	Cuántas horas de historial solicitar a tu bróker.
Min aggression ticks (0=off)	Exige que la operación barra esta cantidad de ticks antes de marcar (0 = desactivado).
Min DOM pressure (0=off)	Exige esta profundidad en reposo del lado contrario antes de marcar (0 = desactivado).
Cache retention days (0=all)	Cuánto tiempo conservar la caché local de operaciones (0 = conservar todo).
Filter by basis ratio (%)	Muestra solo las operaciones grandes que fueron al menos esta parte de todo el volumen de la ventana base (0 = desactivado). Burbujas, lista y sonido lo siguen.
Level2 level count	Cuántos niveles del lado opuesto del libro contar en el momento de una operación grande en vivo (columna L2 % de la lista).

Big Trade Display — cómo se ven las burbujas

Ajuste	Qué hace
Lane stacking enabled	Reparte las burbujas superpuestas en carriles verticales.

Ajuste	Qué hace
Max lanes per bar / min events	Límite de carriles y cuántas burbujas activan el apilamiento.
Display mode	Volumen total, o compra/venta dividida, en la burbuja.
Shape type	Forma de la burbuja (Circle, etc.).
Bubble size min (px) / Bubble size max (px)	Tamaño de burbuja más pequeño / más grande.
Buy color / Sell color	Colores de la burbuja para compra / venta.
Show volume label	Muestra el número de volumen dentro de la burbuja.
Sizing mode	Escalado del tamaño: Auto (on-screen), Auto (full history) o Custom.
Bubble buy/sell split	Dibuja cada burbuja con sus partes de compra y venta en lugar de un solo color para el lado ganador.
Bubble coloring	By delta = el color del lado ganador. Single color = todas las burbujas de un color, así solo destaca el tamaño.
Bubble single color	El color de burbuja cuando Bubble coloring es Single color.
Highlight color	El anillo alrededor de una burbuja que elige en la lista de operaciones grandes.

Adaptive Threshold — ajusta automáticamente lo "grande" por mercado

Ajuste	Qué hace
Threshold enabled	Calcula un tamaño de "gran operación" a partir de la actividad reciente y lo muestra en el gráfico como Adapt N.
Apply adaptive to markers	Activado: las burbujas usan el tamaño adaptativo (menos operaciones, pero más grandes — todo el gráfico se vuelve a filtrar a medida que cambia el mercado). Desactivado: el valor Adapt N se muestra solo como referencia, y las burbujas siguen usando tu Big trade min volume fijo.
Lookback days (3-30)	Días de historial usados para calcular el umbral.
Factor (0.1-3.0, step 0.05)	Multiplicador del umbral. Más bajo = más burbujas, más alto = solo las más grandes. (p. ej., con Adapt ≈ 270, Factor 1.0 -> 270, Factor 0.5 -> ≈ 135.)

Tres formas de usarlo (combinando los dos interruptores de arriba):

1. Fijo — Threshold enabled desactivado. Las burbujas usan tu Big trade min volume; no se muestra ningún valor Adapt.
2. Solo mostrar (predeterminado) — Threshold enabled activado, Apply adaptive to markers desactivado. El valor Adapt N aparece en el gráfico como referencia, pero las burbujas siguen usando tu tamaño fijo.
3. Adaptativo — ambos activados. Las burbujas muestran solo operaciones de tamaño igual o superior al adaptativo, y todo el gráfico se vuelve a filtrar automáticamente a medida que cambia el mercado. Usa Factor para ajustar lo estricto que es.

> Funciona incluso con el registro de ticks desactivado — el tamaño adaptativo se deriva de tu historial de grandes operaciones detectadas.

Aggression — marcadores de agrupación (diamante)

Ajuste	Qué hace
Aggressor mode	Cómo se decide el lado de compra/venta: BidAsk, Tick o Adaptive.
Aggression cluster detection	Activa la agrupación de agresión rápida del mismo lado.
Idle timeout ms	Una pausa más larga que esto finaliza una agrupación.
Finalize on price change	Cierra la agrupación actual cuando el precio se mueve.
Cluster min volume	Tamaño total mínimo para que se muestre una agrupación.
Side filter	Mostrar agrupaciones de compra, de venta o de ambos.
Cooldown ms (0=off)	Separación mínima entre marcadores de agrupación.
Aggression cluster markers	Muestra/oculta los marcadores de agrupación en diamante.

Absorption — barras horizontales de absorción

Ajuste	Qué hace
Absorption show on chart	Muestra/oculta los marcadores de absorción.
Absorption min volume	Volumen mínimo absorbido en un precio para marcar.
Absorption max range (ticks)	Con qué firmeza debe mantenerse el precio para contar como absorción.
Absorption min prints	Número mínimo de operaciones apiladas en el nivel.
Absorption side	Mostrar lado de compra, lado de venta o ambos.
Absorption DOM confirm (live)	Profundidad de órdenes en reposo del libro (solo en vivo) que refuerza la marca.
Absorption show volume	Muestra la etiqueta de volumen absorbido.
Absorption buy / sell color	Colores para la absorción del lado de compra / del lado de venta.
Absorption stack zone	Combina varias barras de absorción del mismo lado en precios cercanos en una zona (etiquetada `Abs▲ ×N` / `Abs▼ ×N`). Sobre las velas pasadas solo líneas de borde, proyección rayada hacia la derecha; la zona se desvanece cuando una vela cerrada atraviesa su lado opuesto.
Absorption stack min count	Cuántas barras de absorción apiladas se necesitan antes de dibujar una zona.

Ajuste	Qué hace
Symbol preset (apply on close)	Umbrales de partida por mercado (de un solo uso): elija CL / NQ / GC / RTY / 6E (o los valores por defecto de ES) y cierre la ventana de ajustes — Quantower confirma las ediciones al cerrar, y es entonces cuando cambian los umbrales de volumen de big trade, clúster y absorción. Después el desplegable vuelve a None. RTY y 6E comparten una entrada porque sus valores de partida son iguales. Son puntos de partida escalados por volumen diario típico — no óptimos medidos; ajústelos en su gráfico. Ruta más rápida: el mismo preset está en la parte superior del menú rápido del gráfico, donde se aplica en el momento en que lo elige.

Sounds — alertas de audio

Ajuste	Qué hace
Sound enabled	Interruptor principal para los sonidos de alerta.
Sound volume (1-10)	Volumen de la alerta.
Buy / Sell sound	Archivo de sonido para grandes operaciones de compra / venta (se crea automáticamente si falta).
Sound cooldown (ms)	Separación mínima entre sonidos.
Cluster sound enabled	Sonido independiente cuando se dispara una agrupación.
Cluster buy / sell sound	Archivo de sonido para agrupaciones de compra / venta.

View & Timeframe Visibility (Quantower built-in)

Ajuste	Qué hace
Position on chart	Dibujar sobre el gráfico, o en un panel separado.
Use indicator values in 'Auto' scaling	Si OrderVane afecta al autoescalado del gráfico.
Timeframe Visibility (Seconds … Years)	Mostrar OrderVane solo en los rangos de marco temporal que marques.

Soporte

- Sitio web: https://ordervane.com
- Correo: hello@ordervane.com

Aviso legal

OrderVane es una herramienta de análisis y visualización. No es asesoramiento de inversión, no proporciona señales de trading y no coloca órdenes. Operar con futuros, CFD y FX conlleva un riesgo sustancial de pérdida, incluida la posibilidad de perder más que tu depósito inicial. Cualquier estadística de simulación o backtest mostrada en marketing es hipotética, se basa en datos

históricos y no garantiza resultados futuros. Tú eres el único responsable de todas las decisiones y resultados de trading. Consulta el Acuerdo de Licencia de Usuario Final en https://ordervane.com/eula para conocer los términos completos (también incluido como `OrderVane_EULA.pdf`).