ORDERVANE_

Détection des gros ordres pour Quantower

/

Lite — Guide d'installation et d'activation

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

Sommaire

Avant de commencer 3

Étape 1 — Localisez votre dossier « Indicators » de Quantower 3

Étape 2 — Fermez Quantower 3

Étape 3 — Copiez le dossier OrderVane 3

Étape 4 — Redémarrez Quantower 4

Étape 5 — Ajoutez OrderVane à un graphique 4

Étape 6 — Saisissez votre clé de licence 4

Étape 7 — Vérifiez que tout fonctionne 4

Menu rapide (sur le graphique) 5

Les bulles sont des exécutions — les niveaux sont marqués par une ligne 5

Liste des grosses transactions 7

Étapes suivantes 7

Licence et activation 7

Mise à jour vers une nouvelle version 8

Désinstallation 8

Dépannage 8

Référence des paramètres 9

Support 14

Avertissement 14

OrderVane signale les transactions institutionnelles de grande taille sur vos graphiques Quantower dès qu'elles s'impriment — avec un seuil adaptatif qui se règle automatiquement sur chaque marché. Il dessine le tape agressif directement sur votre graphique : bulles de grosses transactions, clusters d'agression et absorption.

OrderVane est un outil d'analyse et de visualisation. Il ne passe aucun ordre et ne donne aucun signal d'achat/vente ; chaque décision de trading et chaque exécution est prise par vous, dans votre propre courtier.

> En un coup d'œil — environ 3 minutes. Fermez Quantower -> copiez le dossier `OrderVane_Lite` dans le dossier `Settings\Scripts\Indicators` de Quantower -> redémarrez Quantower -> collez votre clé de licence. Procédure détaillée étape par étape ci-dessous.

Avant de commencer

Vous aurez besoin :

- De Quantower installé (l'édition gratuite ou l'édition de votre courtier ; dernière version recommandée). Développé et testé avec Quantower 1.144.4 (Aide -> À propos) ; les versions antérieures peuvent fonctionner mais ne sont pas testées.
- De Windows (Quantower pour ordinateur de bureau).
- De votre clé de licence OrderVane — dans votre e-mail de confirmation d'achat ou d'essai gratuit.
- Du téléchargement OrderVane (un fichier `.zip`) — depuis le lien de téléchargement de cet e-mail. Le `.zip` contient l'indicateur et ce guide.
- D'une connexion Internet pour la première activation, et pour la re-validation — qui a lieu au chargement de l'indicateur et lorsque vous modifiez ses paramètres.

Étape 1 — Localisez votre dossier « Indicators » de Quantower

Quantower charge les indicateurs personnalisés depuis son dossier `Settings\Scripts\Indicators`. Sur une installation standard, il s'agit de :

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

Si vous ne savez pas où Quantower est installé : repérez le dossier Quantower qui contient `Settings\Scripts\Indicators`.

Étape 2 — Fermez Quantower

Enregistrez votre espace de travail si nécessaire, puis quittez complètement Quantower (fermez l'application, pas seulement le graphique). Le fichier de l'indicateur ne peut pas être installé ni remplacé tant que Quantower est en cours d'exécution.

Étape 3 — Copiez le dossier OrderVane

1. Décompressez le téléchargement OrderVane.

2. Copiez le dossier `OrderVane_Lite` dans le dossier `Indicators` de l'étape 1.

Vous devez obtenir exactement cette disposition :

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll
```

> L'indicateur « bloqué » de Windows — Windows marque les fichiers téléchargés depuis internet. Cela n'empêche pas Quantower de charger l'indicateur, vous pouvez donc l'ignorer. Pour le retirer : clic droit sur le `.zip` -> Propriétés -> Débloquer -> OK.

> Note antivirus — certains antivirus ou Windows SmartScreen peuvent signaler une `.dll` récente et non signée comme faux positif. OrderVane est sûr — restaurez-le depuis la quarantaine et ajoutez une exception pour le dossier `OrderVane_Lite`.

> Astuce — si le dossier `Indicators` n'existe pas encore, créez-le. Conservez la DLL dans son propre sous-dossier `OrderVane_Lite` (ne la placez pas en vrac).

Étape 4 — Redémarrez Quantower

Relancez Quantower afin qu'il détecte le nouvel indicateur.

Étape 5 — Ajoutez OrderVane à un graphique

1. Ouvrez un graphique pour l'instrument que vous souhaitez analyser — par exemple les contrats à terme sur le pétrole brut CL (par ex. CLEM26). OrderVane fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et sur tout instrument disposant de données de transactions (time & sales) — pas uniquement CL.
2. Cliquez droit sur le graphique -> Add indicator (Ajouter un indicateur) (ou cliquez sur l'icône des indicateurs dans la barre d'outils).
3. Trouvez OrderVane sous Custom -> OrderVane_Lite, ou saisissez « OrderVane » dans le champ de recherche.
4. Sélectionnez-le et confirmez — il est ajouté au graphique.

Étape 6 — Saisissez votre clé de licence

1. Ouvrez les Settings (Paramètres) de l'indicateur (cliquez droit sur le nom OrderVane sur le graphique -> Settings, ou cliquez sur son icône d'engrenage).
2. Dans la section License (Licence), collez votre License key (clé de licence).

Une fois saisie, OrderVane valide votre clé en ligne et se déverrouille. Tant qu'une clé valide n'est pas saisie, un filigrane est affiché et les marqueurs OrderVane restent masqués (vos chandeliers et votre graphique demeurent pleinement utilisables).

Étape 7 — Vérifiez que tout fonctionne

- Le graphique affiche un badge de nom qui commence par `OrderVane Lite`.
- La ligne License status (Statut de la licence) dans les Settings indique votre licence comme active.
- Sur un marché actif, vous verrez apparaître les marqueurs de flux d'ordres sur le tape (bulles de grosses transactions, losanges de clusters d'agression, barres d'absorption).

Tout est prêt — OrderVane lit désormais le tape sur votre graphique.

Menu rapide (sur le graphique)

Un petit bouton se trouve sur le bord gauche du graphique, près du haut. Cliquez dessus pour ouvrir le panneau rapide — le moyen le plus rapide de changer ce qui est affiché sans ouvrir les Settings. Il contient deux groupes : MARKERS pour les marqueurs du tape et LEVELS pour les Volume Shelves. Les interrupteurs de marqueurs sont :

- Big trade markers — les bulles de grosses transactions
- Aggression clusters — les losanges de clusters d'agression
- Absorption — les barres horizontales d'absorption

Le panneau inclut également Lane stacking, Apply adaptive to markers ainsi que des réglages numériques [−]/[+] pour les paramètres que vous ajustez le plus souvent — les volumes minimaux des bulles, des clusters et de l'absorption, et le nombre de bougies en arrière sur lesquelles les marqueurs sont dessinés (0 les affiche toutes, et la case indique alors le nombre réel de bougies chargées).

Le groupe LEVELS en dessous pilote les Volume Shelves : l'interrupteur principal, Shelf strength (à quel point un prix doit être inhabituel), Shelf count et Label count (combien de lignes et d'étiquettes sont tracées), Detect min et Show min (les planchers de volume absolu pour la détection et pour le tracé), Shelf scales (combien des trois fenêtres doivent concorder) et Shelf label (ce que dit l'étiquette).

Cliquez sur une ligne pour l'activer ou la désactiver (une coche indique ce qui est actif). Le panneau reste ouvert pendant que vous travaillez et déplacez le graphique — cliquez à nouveau sur le bouton pour le fermer.

En haut du panneau se trouve Symbol preset — un clic déploie les marchés (CL / ES / NQ / GC / RTY / 6E). En choisir un écrit immédiatement les seuils de départ de ce marché, et le point indique quel jeu est actif ; si vous touchez ensuite l'un des trois steppers de volume, la ligne affiche Custom, car les nombres ne correspondent plus à un préréglage.

Ils reflètent les mêmes options que dans les Settings, simplement plus rapides d'accès. Comme toujours, ils ne changent que ce qui est affiché — jamais vos ordres.

Les bulles sont des exécutions — les niveaux sont marqués par une ligne

Chaque bulle est une grosse exécution : OrderVane la prend du tape et la trace au prix et à l'instant exacts où elle a eu lieu (une rafale d'exécutions dans Time interval (sec) compte pour une). Là où l'historique des ticks de votre courtier ne va pas, il n'y a aucune bulle — voir Historical tick lookback (h). Ce vide est délibéré : OrderVane ne trace pas une estimation sous la forme d'une transaction.

Les barres plus anciennes sont décrites par le volume shelf (Volume shelf levels) : un prix qui a capté une part inhabituelle du volume échangé autour de lui. OrderVane conserve ce prix sur le graphique

jusqu'à ce que le cours y revienne :

- Ligne pleine — le cours n'est pas encore revenu à ce niveau, et la ligne va jusqu'au bord droit. Ligne pointillée — il y est revenu, et la ligne s'arrête à cette barre. Dans les deux cas le shelf reste : un niveau déjà testé vaut toujours d'être connu. Les shelves n'expirent pas avec l'âge ; quand il y en a plus que le graphique n'en dessine, les plus anciens disparaissent en premier (Volume shelf max active). Avec Volume shelf extend past touch, toutes les lignes vont jusqu'au bord : plus visibles, mais elles traversent les barres. Un court trait vertical indique où le shelf a commencé ; une ligne sans trait a commencé hors écran, à gauche.
- La couleur est le côté qui a le plus traité à ce prix. Quand les deux côtés sont proches, la ligne reste gris neutre : un niveau équilibré n'a pas de côté à revendiquer.
- L'étiquette se lit `762×438 30m 64%` : volume au bid à gauche, à l'ask à droite — le même ordre que les cellules de footprint — puis la part du côté gagnant. Si de grosses exécutions se sont posées sur ce prix dans cette bougie, `●2` est ajouté : combien d'entre elles ont formé le niveau, ce qui distingue quelques gros ordres d'une foule de petits. Les deux côtés sont toujours affichés, y compris les niveaux où acheteurs et vendeurs se sont affrontés. Le `30m` qui suit les deux volumes est la fenêtre sur laquelle ils ont été mesurés (30m / 60m / 4h) : les niveaux peuvent porter des fenêtres différentes, lisez-la donc avant de comparer deux chiffres. Un `«` en tête signifie que le niveau a commencé plus à gauche que ce que montre l'écran.
- Plus épais signifie confirmé par plus de fenêtres. OrderVane mesure chaque niveau contre trois fenêtres à la fois (30, 60 et 240 minutes) et l'épaisseur suit le nombre d'entre elles qui l'ont jugé inhabituel. Un niveau qui ressort dans les trois n'est pas la même chose qu'un niveau visible sur une seule période. La taille elle-même figure dans l'étiquette.
- Le même shelf se situe au même prix sur toutes les unités de temps. La mesure n'utilise pas du tout vos barres : elle lit une source fixe de cinq minutes et fait glisser ces trois fenêtres dessus, si bien que passer de 1 minute à 1 heure ne déplace aucun shelf et n'en change aucun chiffre. Pour ne garder que les niveaux qui ressortent partout, Volume shelf min scales conserve ceux confirmés par ce nombre de fenêtres ; à 3, environ un tiers subsiste.
- Vous pouvez aussi exiger qu'un niveau soit réellement gros. `Volume shelf min volume` est un plancher absolu en contrats, le même genre de nombre que Min volume pour les bulles. Par défaut il est déduit de la moyenne observée et s'adapte de lui-même ; si vous mettez un nombre, c'est ce nombre qui l'emporte. Le réglage de force demande si un niveau est inhabituel pour sa fenêtre — celui-ci demande s'il est gros tout court.
- « Inhabituel » signifie grand par rapport au niveau moyen de la fenêtre dans laquelle il a été mesuré (Volume shelf strength (x avg level)) : un ratio, qui garde donc le même sens dans une séance calme et dans une séance active.

Une petite pastille `> Legend` se trouve en haut à droite du graphique. Un clic ouvre un encadré qui nomme les types de niveaux actuellement tracés — dans Lite il s'agit du volume shelf, la seule famille de niveaux que ce tier dessine. Elle démarre repliée et ne prend donc presque pas de place ; Overlay legend (level types) la désactive complètement.

Ce que dessine ce tier. Lite, c'est la bande et les niveaux qu'elle laisse derrière elle — prints de big trade, clusters d'agression, barres d'absorption et le volume shelf. Les chiffres bid × ask à l'intérieur de chaque bougie — cellules de footprint, imbalance, POC et value area — appartiennent à Pro. Si vous attendiez des cellules et n'en trouvez pas, c'est le tier et non un défaut. Chaque tier a son propre essai gratuit de 14 jours.

Le niveau consigne ce qui s'est passé à ce prix. Ce n'est pas une prévision que le prix y réagira.

Liste des grosses transactions

Un bouton avec une icône de liste (trois points et des lignes) se trouve dans la colonne de boutons à gauche du graphique. Cliquez dessus pour ouvrir une fenêtre séparée avec les grosses transactions de ce graphique, les plus récentes en premier. Elle liste les mêmes transactions que celles dessinées par les bulles — même minimum, mêmes barres chargées — jusqu'à 500 lignes. Cliquez de nouveau sur le bouton pour fermer la fenêtre.

- Colonnes — TIME (votre heure locale ; la date apparaît si ce n'est pas aujourd'hui), SIDE (B = les acheteurs ont pris l'offre, S = les vendeurs ont frappé l'enchère), PRICE et SIZE. La barre dans SIZE compare la transaction à la plus grosse de la liste, divisée en parts achat et vente ; un nombre en gras vaut au moins deux fois le minimum du graphique.
- Élargissez la fenêtre pour trois colonnes de plus — delta% (achat moins vente en part de la transaction), BASIS (la transaction en part de tout le volume de la fenêtre de base, Basis volume interval) et L2 % (la transaction en part de la taille en attente du côté opposé du carnet à cet instant, transactions en direct seulement, Level2 level count). Survolez un en-tête de colonne pour son explication.
- Cliquez sur une ligne — le graphique se déplace jusqu'à cette bulle et l'entoure quelques secondes (Highlight color). Les flèches haut et bas parcourent les lignes et le graphique suit ; Entrée revient à la ligne choisie et Origine va à la plus récente.
- Barre d'outils — All / Buy / Sell, une taille minimale pour cette liste ([–]/[+], maintenez Maj pour des pas de 10, la molette, ou cliquez sur le nombre pour le saisir ; elle ne descend jamais sous le minimum des bulles du graphique), une punaise qui garde la fenêtre au premier plan, et un bouton qui revient à la transaction la plus récente.
- Clic droit dans la fenêtre — Theme (Auto suit Quantower, Dark, Light, Slate, Terminal), Always on top, Go to newest. La fenêtre mémorise sa position, sa taille, son thème et le réglage de premier plan.

Il n'y a qu'une fenêtre de liste à la fois, et elle montre le graphique dont vous avez pressé le bouton en dernier. Pour masquer le bouton, désactivez Big trades list dans le groupe MARKERS du panneau rapide ou dans les paramètres. Buy/sell split, juste à côté, dessine chaque bulle selon ses parts achat et vente.

Étapes suivantes

- Personnalisez-le. Cliquez droit sur le nom OrderVane -> Settings pour ajuster la taille des marqueurs, les couleurs, les sons et les seuils de détection.
- Conçu pour l'affichage uniquement. OrderVane visualise le flux d'ordres — il ne passe jamais d'ordres et n'émet aucun signal d'achat/vente. Vous gardez le contrôle.
- Besoin d'aide ? Écrivez à hello@ordervane.com — nous serons ravis de vous aider.

Licence et activation

- Achat unique. OrderVane est un achat unique — pas un abonnement. Un essai gratuit de 14 jours est disponible.
- Liée à la machine. Votre licence active jusqu'à deux ordinateurs — par exemple votre poste fixe et votre portable. L'activation est associée à la machine sur laquelle vous saisissez la clé.

- Tolérance de connectivité. La toute première activation doit se faire en ligne. Ensuite, une brève coupure ne vous bloque pas : sans connexion Internet, votre licence reste valide jusqu'à 7 jours à compter de la dernière vérification réussie ; si vous êtes en ligne mais que notre service de licence est injoignable, le logiciel continue de réessayer ; ce n'est que si le service reste injoignable pendant environ 2 heures qu'il se met en pause — ses tracés sont masqués et un avis s'affiche — jusqu'au retour du service, puis il reprend automatiquement.
- Passage à un nouvel ordinateur. Sur l'ancien PC, ouvrez les Settings d'OrderVane -> « Release license from this PC » (Libérer la licence de ce PC) (une confirmation en deux étapes), ce qui libère l'emplacement. Saisissez ensuite votre clé sur le nouvel ordinateur.
- Conservez votre clé en lieu sûr — elle figure dans votre e-mail d'achat ou d'essai gratuit.

Mise à jour vers une nouvelle version

Lorsqu'un paquet plus récent existe, le nom de l'indicateur sur votre graphique affiche ↑ Update available. Les mises à jour font partie de votre licence — la marche à suivre complète est sur ordervane.com/update.

1. Téléchargez le paquet actuel depuis la page de votre commande — ouvrez le lien de votre e-mail d'achat ou rendez-vous sur app.lemonsqueezy.com/my-orders et saisissez l'e-mail utilisé au paiement. Ce lien sert toujours le paquet actuel, pas celui acheté à l'époque.
2. Fermez Quantower.
3. Remplacez l'ancien `OrderVane_Lite.dll` par le nouveau (ou remplacez l'intégralité du dossier `OrderVane_Lite`).
4. Redémarrez Quantower.

Vos graphiques, dispositions et paramètres OrderVane sont conservés — vous n'avez pas besoin de rajouter l'indicateur ni de ressaisir votre clé de licence.

Désinstallation

1. Fermez Quantower.
2. Supprimez le dossier `OrderVane_Lite` de `...\Settings\Scripts\Indicators`.
3. Redémarrez Quantower.

Dépannage

Symptôme	Solution
OrderVane n'apparaît pas dans la liste des indicateurs	Vérifiez que le fichier se trouve bien à `...\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll`, puis redémarrez complètement Quantower (quittez l'application, pas seulement la fenêtre du graphique).
« Can't restore indicator » / il disparaît après le redémarrage	Assurez-vous d'avoir remplacé (et non dupliqué) la DLL et d'avoir redémarré complètement. Si le problème persiste, retirez et rajoutez l'indicateur, puis enregistrez votre espace de travail.

Symptôme	Solution
Filigrane affiché / marqueurs masqués	Saisissez une clé de licence valide dans les Settings, et vérifiez votre connexion Internet (la première activation se fait en ligne).
« Activation limit reached »	La clé est déjà active sur deux ordinateurs. Utilisez « Release license from this PC » sur l'un d'eux, ou contactez le support.
Aucun son lors des alertes	Les sons sont activés par défaut et sont créés automatiquement dans `Documents\OrderVane_Sounds\`. Vérifiez le volume de Windows et les options Sound (Son) dans les Settings d'OrderVane.
Rien ne se passe quand vous cliquez sur Add	Depuis la v1.5, le graphique affiche la raison en une ligne. Si elle mentionne la version de Quantower, mettez Quantower à jour (1.144.4 ou plus récent) ; sinon, envoyez cette ligne à hello@ordervane.com.
L'antivirus signale ou supprime la DLL	Faux positif sur un indicateur récent non signé. Restaurez `OrderVane_Lite.dll` depuis la quarantaine et ajoutez une exception pour le dossier `...\Indicators\OrderVane_Lite`.
Aucun marqueur n'apparaît	Assurez-vous que l'instrument dispose de données de transactions (ticks) en direct ou historiques (time & sales). Certains marqueurs nécessitent un volume de transactions suffisant pour apparaître.

Référence des paramètres

Cliquez droit sur le nom OrderVane sur le graphique -> Settings. Les options sont regroupées exactement comme indiqué ci-dessous. Tout est destiné à l'affichage uniquement — OrderVane visualise le flux d'ordres et ne passe jamais d'ordres ni n'émet de signaux de trading. Les nouveaux paramètres s'appliquent aux nouvelles instances ; les valeurs par défaut sont pertinentes, la plupart des utilisateurs n'ajustent donc que les couleurs, les sons et les seuils.

License

Paramètre	Fonction
License key	Collez ici votre clé de licence (achat ou essai gratuit) pour activer OrderVane.
License status (auto)	En lecture seule — votre statut d'activation actuel.
Release license from this PC	Libère l'emplacement d'activation de cet ordinateur (à utiliser lors d'un passage à un nouveau PC).
Confirm: release license now	Deuxième étape de sécurité — doit également être cochée pour qu'une libération s'exécute.

Power Trades — le moteur de grosses transactions

Paramètre	Fonction
Engine enabled (tick-based)	Interrupteur principal pour la détection des grosses transactions à partir du tape.

Paramètre	Fonction
Time interval (sec)	Fenêtre de regroupement des transactions en une seule grosse transaction (par ex. 0,10 s).
Big trade min volume	Taille minimale pour qu'un groupe de transactions compte comme une grosse transaction (bulle).
Bars to show (0 = all)	Nombre de bougies récentes sur lesquelles les marqueurs restent affichés (0 = toutes ; le champ indique alors le nombre de bougies chargées).
Volume shelf levels	Marque un prix qui a capté une part inhabituelle du volume autour de lui et le conserve jusqu'au retour du cours (activé par défaut).
Volume shelf strength (x avg level)	À quel point le niveau doit être inhabituel, mesuré par rapport au niveau moyen de la fenêtre où il se trouve (3.0 = triple).
Volume shelf max active	Combien de shelves sont dessinés à la fois. Au-delà, les plus anciens disparaissent en premier.
Volume shelf labels	Ce que montre l'étiquette : rien, les deux volumes, ou les volumes plus la part gagnante.
Volume shelf min volume (0=auto)	Plancher absolu en contrats qu'un niveau doit atteindre. 0 le déduit de la moyenne observée.
Volume shelf show min (0=auto)	Taille qu'un niveau doit atteindre pour être tracé. C'est ce réglage qui décide de l'encombrement du graphique ; la plupart des niveaux détectés ne l'atteignent jamais. 0 le dérive de la moyenne observée.
Volume shelf min scales (1-3)	Combien des trois fenêtres (30/60/240 min) doivent le juger inhabituel. À 3, seuls ceux qui ressortent partout subsistent.
Volume shelf label max (0=all)	Combien de shelves portent une étiquette. 0 = tous ; un nombre conserve les plus récents. Les lignes sont toujours tracées.
Volume shelf rolling window	Activé : la fenêtre glisse avec les données. Désactivé : grille fixe, qui coupe ce qui chevauche une limite.
Volume shelf extend past touch	Désactivé : la ligne s'arrête là où le cours est revenu. Activé : toutes les lignes vont jusqu'au bord droit.
Overlay legend (level types)	Un petit encadré repliable qui nomme les types de niveaux actuellement tracés. Activé par défaut et replié sous forme de pastille `> Legend`, il ne prend donc presque pas de place avant que vous ne cliquiez.
Parent-Order enabled	Regroupe les recharges iceberg et les exécutions fractionnées en un ordre logique (P{N}).
Merge window (ms)	Fenêtre temporelle dans laquelle les transactions proches fusionnent en un parent.
Price tolerance ticks (0-5)	Distance de prix encore considérée comme le même ordre parent.
Show child count (P{N})	Affiche combien d'exécutions enfants composent la bulle parente.
Sub-threshold filter enabled	Masque les transactions sous le seuil pour réduire le bruit.

Paramètre	Fonction
Min trade size (1-500)	Ignore les transactions individuelles sous cette taille (cellules + marqueurs).
Show markers	Affiche/masque les bulles de grosses transactions.
Big trades list	Un bouton dans la colonne de boutons à gauche du graphique qui ouvre un tableau des grosses transactions, les plus récentes en premier. Cliquez sur une ligne pour amener le graphique à cette bulle.

Power Trades (Advanced)

Paramètre	Fonction
Min delta filter (%)	Déséquilibre achat/vente minimal requis avant de signaler.
Big trade min / max span (ticks)	Plage de prix qu'une grosse transaction regroupée peut couvrir.
Min / Max trade volume	Ignore les transactions individuelles inférieures / supérieures à ces tailles.
Basis volume interval (sec)	Intervalle de référence pour la base de volume (avancé ; 0 = désactivé).
Single-print big trade min volume	Taille pour qu'une transaction unique compte comme grosse à elle seule.
Max markers per bar (1-100)	Limite le nombre de bulles qu'une seule bougie peut dessiner.
Marker X at bar center	Place la bulle au centre de la bougie au lieu de l'heure de la transaction.
Detect single-print big trades	Active la détection des grosses transactions sur tick unique.
Historical tick lookback (h)	Profondeur d'analyse des ticks à l'ouverture d'un graphique.
History hours (broker fetch)	Nombre d'heures d'historique à demander à votre courtier.
Min aggression ticks (0=off)	Exige que la transaction balaie ce nombre de ticks avant de signaler (0 = désactivé).
Min DOM pressure (0=off)	Exige cette profondeur au repos du côté opposé avant de signaler (0 = désactivé).
Cache retention days (0=all)	Durée de conservation du cache local des transactions (0 = tout conserver).
Filter by basis ratio (%)	N'affiche que les grosses transactions représentant au moins cette part de tout le volume de la fenêtre de base (0 = désactivé). Bulles, liste et son le suivent tous.
Level2 level count	Combien de niveaux du côté opposé du carnet compter au moment d'une grosse transaction en direct (colonne L2 % de la liste).

Big Trade Display — apparence des bulles

Paramètre	Fonction
Lane stacking enabled	Répartit les bulles qui se chevauchent en voies verticales.
Max lanes per bar / min events	Limite de voies, et nombre de bulles déclenchant l'empilement.
Display mode	Volume total, ou répartition achat/vente, sur la bulle.
Shape type	Forme de la bulle (cercle, etc.).
Bubble size min (px) / Bubble size max (px)	Taille de bulle minimale / maximale.
Buy color / Sell color	Couleurs de bulle pour l'achat / la vente.
Show volume label	Affiche le chiffre du volume à l'intérieur de la bulle.
Sizing mode	Mise à l'échelle de la taille : Auto (à l'écran), Auto (historique complet), ou Custom.
Bubble buy/sell split	Dessine chaque bulle selon ses parts achat et vente au lieu d'une seule couleur pour le côté gagnant.
Bubble coloring	By delta = la couleur du côté gagnant. Single color = toutes les bulles d'une seule couleur, seule la taille ressort.
Bubble single color	La couleur des bulles quand Bubble coloring vaut Single color.
Highlight color	L'anneau tracé autour d'une bulle choisie dans la liste des grosses transactions.

Adaptive Threshold — règle automatiquement « grosse » selon le marché

Paramètre	Fonction
Threshold enabled	Calcule une taille de « grosse transaction » à partir de l'activité récente et l'affiche sur le graphique sous la forme Adapt N.
Apply adaptive to markers	Activé : les bulles utilisent la taille adaptative (transactions moins nombreuses et plus grosses — tout le graphique se refiltre à mesure que le marché évolue). Désactivé : la valeur Adapt N est affichée à titre indicatif seulement, et les bulles continuent d'utiliser votre Big trade min volume fixe.
Lookback days (3-30)	Jours d'historique utilisés pour calculer le seuil.
Factor (0.1-3.0, step 0.05)	Multiplicateur sur le seuil. Plus bas = plus de bulles, plus élevé = uniquement les plus grosses. (par ex. avec Adapt ≈ 270, Factor 1.0 -> 270, Factor 0.5 -> ≈ 135.)

Trois façons de l'utiliser (combinez les deux interrupteurs ci-dessus) :

1. Fixe — Threshold enabled désactivé. Les bulles utilisent votre Big trade min volume ; aucune valeur Adapt n'est affichée.
2. Affichage seul (par défaut) — Threshold enabled activé, Apply adaptive to markers désactivé. La valeur Adapt N apparaît sur le graphique à titre de référence, mais les bulles utilisent toujours

votre taille fixe.

3. Adaptatif — les deux activés. Les bulles n'affichent que les transactions égales ou supérieures à la taille adaptative, et tout le graphique se refiltre automatiquement à mesure que le marché change. Utilisez Factor pour régler la sévérité du filtre.

> Fonctionne même avec la journalisation des ticks désactivée — la taille adaptative est dérivée de votre historique de grosses transactions détectées.

Aggression — marqueurs de clusters (losanges)

Paramètre	Fonction
Aggressor mode	Façon de déterminer le côté achat/vente : BidAsk, Tick, ou Adaptive.
Aggression cluster detection	Active le regroupement des agressions rapides du même côté.
Idle timeout ms	Une pause plus longue que cette valeur termine un cluster.
Finalize on price change	Clôture le cluster en cours lorsque le prix bouge.
Cluster min volume	Taille totale minimale pour qu'un cluster s'affiche.
Side filter	Affiche les clusters d'achat, de vente, ou les deux.
Cooldown ms (0=off)	Intervalle minimal entre les marqueurs de cluster.
Aggression cluster markers	Affiche/masque les marqueurs de cluster en losange.

Absorption — barres d'absorption horizontales

Paramètre	Fonction
Absorption show on chart	Affiche/masque les marqueurs d'absorption.
Absorption min volume	Volume minimal absorbé à un prix pour être signalé.
Absorption max range (ticks)	Étroitesse avec laquelle le prix doit se maintenir pour compter comme absorption.
Absorption min prints	Nombre minimal de transactions empilées au niveau.
Absorption side	Affiche le côté achat, le côté vente, ou les deux.
Absorption DOM confirm (live)	Profondeur du carnet d'ordres au repos (en direct uniquement) qui renforce le marqueur.
Absorption show volume	Affiche l'étiquette du volume absorbé.
Absorption buy / sell color	Couleurs pour l'absorption côté achat / côté vente.
Absorption stack zone	Regroupe plusieurs barres d'absorption du même côté sur des prix voisins en une zone (étiquetée `Abs▲ ×N` / `Abs▼ ×N`). Sur les bougies passées, uniquement des lignes de bordure ; projection hachurée vers la droite ; la zone s'estompe dès qu'une bougie clôturée traverse son côté opposé.
Absorption stack min count	Nombre de barres d'absorption empilées nécessaires avant de tracer une zone.

Paramètre	Fonction
Symbol preset (apply on close)	Seuils de départ par marché (à usage unique) : choisissez CL / NQ / GC / RTY / 6E (ou les valeurs par défaut ES) puis fermez la fenêtre de réglages — Quantower valide les modifications à la fermeture, c'est donc à ce moment que les seuils de volume big trade, cluster et absorption changent. Le menu revient ensuite à None. RTY et 6E partagent une entrée car leurs valeurs de départ sont identiques. Ce sont des points de départ proportionnés au volume quotidien typique — pas des optima mesurés ; à ajuster sur votre graphique. Voie plus rapide : le même préréglage se trouve en haut du menu rapide du graphique, où il s'applique dès que vous le choisissez.

Sounds — alertes audio

Paramètre	Fonction
Sound enabled	Interrupteur principal des sons d'alerte.
Sound volume (1-10)	Volume sonore des alertes.
Buy / Sell sound	Fichier son pour les grosses transactions d'achat / de vente (créé automatiquement s'il est absent).
Sound cooldown (ms)	Intervalle minimal entre les sons.
Cluster sound enabled	Son distinct lorsqu'un cluster se déclenche.
Cluster buy / sell sound	Fichier son pour les clusters d'achat / de vente.

View & Timeframe Visibility (intégré à Quantower)

Paramètre	Fonction
Position on chart	Dessiner par-dessus le graphique, ou dans un panneau séparé.
Use indicator values in 'Auto' scaling	Détermine si OrderVane influe sur la mise à l'échelle automatique du graphique.
Timeframe Visibility (Seconds … Years)	Affiche OrderVane uniquement sur les plages d'unités de temps que vous cochez.

Support

- Site web : https://ordervane.com
- E-mail : hello@ordervane.com

Avertissement

OrderVane est un outil d'analyse et de visualisation. Il ne constitue pas un conseil en investissement, ne fournit pas de signaux de trading et ne passe pas d'ordres. Le trading de contrats à terme, de CFD et de devises comporte un risque substantiel de perte, y compris la possibilité de perdre davantage

que votre dépôt initial. Toute statistique de simulation ou de backtest présentée dans le marketing est hypothétique, repose sur des données historiques et ne garantit pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de vos décisions et résultats de trading. Consultez le contrat de licence utilisateur final sur https://ordervane.com/eula pour les conditions complètes (également fourni sous le nom `OrderVane_EULA.pdf`).