ORDERVANE_

Detecção de grandes negócios para Quantower

/

Lite — Guia de instalação e ativação

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

Conteúdo

Antes de começar 3

Passo 1 — Encontre sua pasta "Indicators" do Quantower 3

Passo 2 — Feche o Quantower 3

Passo 3 — Copie a pasta do OrderVane 3

Passo 4 — Reinicie o Quantower 4

Passo 5 — Adicione o OrderVane a um gráfico 4

Passo 6 — Insira sua chave de licença 4

Passo 7 — Verifique se está funcionando 4

Menu rápido (no gráfico) 5

As bolhas são execuções — os níveis ficam marcados por uma linha 5

Lista de negócios grandes 6

Próximos passos 7

Licença e ativação 7

Atualizando para uma nova versão 8

Desinstalando 8

Solução de problemas 8

Referência de configurações 9

Suporte 14

Aviso legal 14

O OrderVane sinaliza grandes negociações institucionais nos seus gráficos do Quantower no instante em que são impressas — com um limiar adaptativo que se ajusta automaticamente a cada mercado. Ele desenha a fita agressiva diretamente no seu gráfico: bolhas de grandes negociações, agrupamentos de agressão e absorção.

O OrderVane é uma ferramenta de análise e visualização. Ele não envia ordens e não fornece sinais de compra/venda; toda decisão e execução de negociação é feita por você no seu próprio broker.

> Em resumo — cerca de 3 minutos. Feche o Quantower -> copie a pasta `OrderVane_Lite` para a pasta `Settings\Scripts\Indicators` do Quantower -> reinicie o Quantower -> cole sua chave de licença. Passo a passo completo abaixo.

Antes de começar

Você vai precisar de:

- Quantower instalado (a edição gratuita ou a edição do seu broker; recomenda-se a versão mais recente). Desenvolvido e testado com o Quantower 1.144.4 (Ajuda -> Sobre); versões anteriores podem funcionar, mas não são testadas.
- Windows (Quantower desktop).
- Sua chave de licença do OrderVane — no e-mail de confirmação da sua compra ou avaliação gratuita.
- O download do OrderVane (um arquivo `.zip`) — a partir do link de download nesse e-mail. O `.zip` contém o indicador e este guia.
- Uma conexão com a internet para a primeira ativação e para a revalidação — que ocorre quando o indicador é carregado e quando você altera as suas configurações.

Passo 1 — Encontre sua pasta "Indicators" do Quantower

O Quantower carrega indicadores personalizados a partir de sua pasta `Settings\Scripts\Indicators`. Em uma instalação padrão, ela fica em:

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

Se você não tem certeza de onde o Quantower está instalado: localize a pasta Quantower que contém `Settings\Scripts\Indicators`.

Passo 2 — Feche o Quantower

Salve seu workspace se necessário e, então, saia completamente do Quantower (feche o aplicativo, não apenas o gráfico). O arquivo do indicador não pode ser instalado ou substituído enquanto o Quantower estiver em execução.

Passo 3 — Copie a pasta do OrderVane

1. Descompacte o download do OrderVane.

2. Copie a pasta `OrderVane_Lite` para a pasta `Indicators` do Passo 1.

Você deve obter exatamente este layout:

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll
```

> A marca "bloqueado" do Windows — o Windows marca ficheiros transferidos da internet. Não impede o Quantower de carregar o indicador, por isso pode ignorar. Para remover: clique com o botão direito no `.zip` -> Propriedades -> Desbloquear -> OK.

> Nota sobre antivírus — alguns antivírus ou o Windows SmartScreen podem assinalar uma `.dll` nova e não assinada como falso positivo. O OrderVane é seguro — restaure-o da quarentena e adicione uma exceção para a pasta `OrderVane_Lite`.

> Dica — se a pasta `Indicators` ainda não existir, crie-a. Mantenha o DLL dentro de sua própria subpasta `OrderVane_Lite` (não o deixe solto).

Passo 4 — Reinicie o Quantower

Inicie o Quantower novamente para que ele detecte o novo indicador.

Passo 5 — Adicione o OrderVane a um gráfico

1. Abra um gráfico para o instrumento que você deseja analisar — por exemplo, futuros de petróleo bruto CL (ex.: CLEM26). O OrderVane funciona em qualquer timeframe e em qualquer instrumento que tenha dados de negociação (time & sales) — não apenas em CL.
2. Clique com o botão direito no gráfico -> Add indicator (Adicionar indicador) (ou clique no ícone de indicadores na barra de ferramentas).
3. Encontre o OrderVane em Custom -> OrderVane_Lite, ou digite "OrderVane" na caixa de busca.
4. Selecione-o e confirme — ele será adicionado ao gráfico.

Passo 6 — Insira sua chave de licença

1. Abra as Settings (Configurações) do indicador (clique com o botão direito no nome do OrderVane no gráfico -> Settings, ou clique no ícone de engrenagem).
2. Na seção License (Licença), cole sua License key (chave de licença).

Após inseri-la, o OrderVane valida sua chave online e desbloqueia. Até que uma chave válida seja inserida, uma marca d'água é exibida e os marcadores do OrderVane permanecem ocultos (seus candles e gráfico continuam totalmente utilizáveis).

Passo 7 — Verifique se está funcionando

- O gráfico exibe um selo de nome que começa com `OrderVane Lite`.
- A linha License status (Status da licença) em Settings mostra sua licença como active (ativa).

- Em um mercado ativo, você verá os marcadores de order flow aparecerem na fita (bolhas de grandes negociações, losangos de agrupamento de agressão, barras de absorção).

Tudo pronto — o OrderVane agora está lendo a fita no seu gráfico.

Menu rápido (no gráfico)

Um pequeno botão fica na borda esquerda do gráfico, perto do topo. Clique nele para abrir o painel rápido — a maneira mais rápida de mudar o que está na tela sem abrir Settings. Ele tem dois grupos: MARKERS para os marcadores da fita e LEVELS para as Volume Shelves. Os interruptores de marcadores são:

- Big trade markers — as bolhas de grandes negociações
- Aggression clusters — os losangos de agrupamento de agressão
- Absorption — as barras horizontais de absorção

O painel também inclui Lane stacking, Apply adaptive to markers e controles numéricos [–]/[+] para os ajustes que você mais modifica — os volumes mínimos de bolhas, agrupamentos e absorção, e quantas barras para trás os marcadores são desenhados (0 mostra todos, e a caixa indica então a quantidade real de barras carregadas).

O grupo LEVELS abaixo controla as Volume Shelves: o interruptor principal, Shelf strength (quão incomum um preço precisa ser), Shelf count e Label count (quantas linhas e rótulos são desenhados), Detect min e Show min (os pisos de volume absoluto para detectar e para desenhar), Shelf scales (quantas das três janelas precisam concordar) e Shelf label (o que o rótulo diz).

Clique em uma linha para alterná-la (uma marca de seleção indica o que está ativo). O painel permanece aberto enquanto você trabalha e desloca o gráfico — clique no botão novamente para fechá-lo.

No topo do painel está Symbol preset — clique e os mercados abrem-se (CL / ES / NQ / GC / RTY / 6E). Escolher um grava imediatamente os limiares de partida desse mercado, e o ponto mostra qual conjunto está ativo; se depois mexer em qualquer um dos três steppers de volume, a linha passa a Custom, porque os números já não correspondem a um preset.

Eles refletem as mesmas opções em Settings, apenas mais rápidas de acessar. Como sempre, mudam apenas o que é exibido — nunca suas ordens.

As bolhas são execuções — os níveis ficam marcados por uma linha

Cada bolha é uma execução grande: o OrderVane a obtém da fita e a desenha no preço e hora exatos em que aconteceu (uma rajada de execuções dentro de Time interval (sec) conta como uma). Onde o histórico de ticks da sua corretora não alcança, simplesmente não há bolhas — veja Historical tick lookback (h). Essa lacuna é deliberada: o OrderVane não desenha uma estimativa com a forma de uma operação.

As barras mais antigas são descritas pelo volume shelf (Volume shelf levels): um preço que ficou com uma parcela incomum do volume negociado ao seu redor. O OrderVane mantém esse preço no gráfico até que o preço volte a ele:

- Linha sólida — o preço ainda não voltou àquele nível, e a linha vai até a borda direita. Linha tracejada — já voltou, e a linha termina naquela barra. Em ambos os casos o shelf permanece: um nível já testado continua valendo a pena conhecer. Os shelves não expiram com o tempo; quando

há mais do que o gráfico desenha, os mais antigos saem primeiro (Volume shelf max active). Com Volume shelf extend past touch todas as linhas vão até a borda: mais visíveis, mas cruzam as barras. Um tick vertical curto marca onde o shelf começou; quando o início fica fora da tela, o rótulo leva um « à frente.

- A cor é o lado que negociou mais naquele preço. Quando os dois lados estão próximos, a linha fica em cinza neutro — um nível equilibrado não tem lado a reivindicar.
- O rótulo lê-se `762×438 30m 64%`: volume no bid à esquerda e no ask à direita — a mesma ordem das células de footprint — seguido da parcela do lado vencedor. Se execuções grandes caíram naquele preço dentro do candle, ●2 é acrescentado — quantas delas formaram o nível, o que separa algumas ordens grandes de um grupo de pequenas. Os dois lados são sempre mostrados, incluindo os níveis em que compradores e vendedores se enfrentaram. O `30m` após os dois volumes é a janela em que foram medidos (30m / 60m / 4h) — os níveis podem ter janelas diferentes, portanto leia-a antes de comparar dois números. Um « no início indica que o nível começou mais à esquerda do que a tela mostra.
- Mais grosso significa confirmado por mais janelas. O OrderVane mede cada nível contra três janelas ao mesmo tempo (30, 60 e 240 minutos) e a espessura segue quantas delas o consideraram incomum. Um nível que se destaca nas três é algo diferente de um que só aparece em um trecho. O tamanho em si está no rótulo.
- O mesmo shelf fica no mesmo preço em qualquer período. A medição não usa suas barras: ela lê uma fonte fixa de cinco minutos e desliza aquelas três janelas sobre ela, de modo que mudar de 1 minuto para 1 hora não move um shelf nem altera seus números. Se quiser apenas os níveis que se destacaram em toda parte, Volume shelf min scales mantém os confirmados por essa quantidade de janelas; em 3, cerca de um terço sobrevive.
- Você também pode exigir que um nível seja realmente grande. `Volume shelf min volume` é um piso absoluto em contratos, o mesmo tipo de número que Min volume para as bolhas. Por padrão é derivado da média observada e se adapta sozinho; se você definir um número, esse número prevalece. O ajuste de força pergunta se um nível é incomum para a sua janela — este pergunta se ele é grande de fato.
- "Incomum" significa grande em relação ao nível médio da janela em que foi medido (Volume shelf strength (x avg level)): uma proporção, portanto significa o mesmo numa sessão calma e numa agitada.

No canto superior direito do gráfico há uma pequena pílula `> Legend`. Ao clicar, abre-se uma caixa que nomeia os tipos de nível desenhados no momento — no Lite é o volume shelf, a única família de níveis que este tier desenha. Começa recolhida, por isso quase não ocupa espaço até você abrir; Overlay legend (level types) desliga tudo.

O que este tier desenha. Lite é a fita e os níveis que ela deixa para trás — prints de big trade, clusters de agressão, barras de absorção e o volume shelf. Os números bid × ask dentro de cada vela — células de footprint, imbalance, POC e value area — pertencem ao Pro. Se você esperava células e não as encontra, é o tier e não uma falha. Cada tier tem o seu próprio teste gratuito de 14 dias.

O nível registra o que aconteceu naquele preço. Não é uma previsão de que o preço vai reagir ali.

Lista de negócios grandes

Na coluna de botões à esquerda do gráfico há um botão com um ícone de lista (três pontos e linhas). Clique nele e uma janela separada se abre com os negócios grandes desse gráfico, os mais recentes primeiro. Ela lista os mesmos negócios que as bolhas desenham — o mesmo mínimo e as mesmas

barras carregadas —, até 500 linhas. Clique no botão de novo para fechar a janela.

- Colunas — TIME (seu horário local; a data aparece quando não é hoje), SIDE (B = compradores tomaram a oferta, S = vendedores bateram na demanda), PRICE e SIZE. A barra dentro de SIZE compara o negócio com o maior da lista, dividida em partes de compra e venda; um número em negrito é pelo menos o dobro do mínimo do gráfico.
- Alargue a janela para mais três colunas — delta% (compra menos venda como parte do negócio), BASIS (o negócio como parte de todo o volume da janela base, Basis volume interval) e L2 % (o negócio como parte do tamanho em espera do lado oposto do livro naquele momento, só negócios ao vivo, Level2 level count). Passe o mouse sobre o cabeçalho de uma coluna para ver a explicação.
- Clique numa linha — o gráfico vai até aquela bolha e a circula por alguns segundos (Highlight color). As setas para cima e para baixo percorrem as linhas e o gráfico acompanha; Enter volta à linha escolhida e Home vai à mais recente.
- Barra de ferramentas — All / Buy / Sell, um tamanho mínimo para esta lista ([–]/[+], segure Shift para passos de 10, a roda do mouse, ou clique no número para digitá-lo; nunca fica abaixo do mínimo de bolhas do próprio gráfico), um alfinete que mantém a janela no topo e um botão que volta ao negócio mais recente.
- Clique direito na janela — Theme (Auto segue o Quantower, Dark, Light, Slate, Terminal), Always on top, Go to newest. A janela lembra posição, tamanho, tema e a opção de ficar no topo.

Há uma janela de lista por vez, e ela mostra o gráfico cujo botão você clicou por último. Para esconder o botão, desligue Big trades list no grupo MARKERS do painel rápido ou nas configurações. Buy/sell split, logo ao lado, desenha cada bolha com suas partes de compra e venda.

Próximos passos

- Personalize-o. Clique com o botão direito no nome do OrderVane -> Settings para ajustar o tamanho dos marcadores, cores, sons e limiares de detecção.
- Somente exibição, por concepção. O OrderVane visualiza order flow — ele nunca envia ordens nem emite sinais de compra/venda. Você permanece no controle.
- Precisa de ajuda? Envie um e-mail para hello@ordervane.com — teremos prazer em ajudar.

Licença e ativação

- Compra única. O OrderVane é uma compra única — não uma assinatura. Há uma avaliação gratuita de 7 dias disponível.
- Vinculada à máquina. Sua licença ativa até dois computadores — por exemplo, seu desktop e seu notebook. A ativação fica vinculada à máquina na qual você insere a chave.
- Tolerância de conectividade. A primeira ativação precisa ser feita online. Depois disso, uma breve interrupção não vai bloqueá-lo: sem conexão com a internet, sua licença permanece válida por até 7 dias a partir da última verificação bem-sucedida; se você estiver online, mas nosso serviço de licenciamento não puder ser contatado, o software continua tentando; apenas se o serviço permanecer inacessível por cerca de 2 horas ele pausa — seus desenhos no gráfico ficam ocultos e um aviso é exibido — até o serviço voltar, e então retoma automaticamente.
- Mudando para um novo computador. No PC antigo, abra as Settings do OrderVane -> "Release license from this PC" (Liberar licença deste PC) (uma confirmação em duas etapas), o que libera a vaga. Em seguida, insira sua chave no novo computador.

- Mantenha sua chave em segurança — ela está no e-mail da sua compra ou avaliação gratuita.

Atualizando para uma nova versão

Quando existe um pacote mais recente, o nome do indicador no seu gráfico mostra ↑ Update available. As atualizações fazem parte da sua licença — o passo a passo completo está em ordervane.com/update.

1. Baixe o pacote atual pela página do seu pedido — abra o link do e-mail de compra ou vá a app.lemonsqueezy.com/my-orders e informe o e-mail que usou no pagamento. Esse link de download sempre entrega o pacote atual, não o que você comprou na época.
2. Feche o Quantower.
3. Substitua o `OrderVane_Lite.dll` antigo pelo novo (ou substitua a pasta `OrderVane_Lite` inteira).
4. Reinicie o Quantower.

Seus gráficos, layouts e configurações do OrderVane são preservados — você não precisa readicionar o indicador nem reinserir sua chave de licença.

Desinstalando

1. Feche o Quantower.
2. Exclua a pasta `OrderVane_Lite` de `...\Settings\Scripts\Indicators`.
3. Reinicie o Quantower.

Solução de problemas

Sintoma	Solução
O OrderVane não está na lista de indicadores	Confirme que o arquivo está em `...\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll` e, então, reinicie completamente o Quantower (saia do aplicativo, não apenas da janela do gráfico).
"Can't restore indicator" / ele desaparece após reiniciar	Certifique-se de que você substituiu (não duplicou) o DLL e reiniciou completamente. Se persistir, remova e readicione o indicador e, então, salve seu workspace.
Marca d'água exibida / marcadores ocultos	Insira uma chave de licença válida em Settings e verifique sua conexão com a internet (a primeira ativação é online).
"Activation limit reached"	A chave já está ativa em dois computadores. Use "Release license from this PC" em um deles ou entre em contato com o suporte.
Sem som nos alertas	Os sons vêm ativados por padrão e são criados automaticamente em `Documents\OrderVane_Sounds\`. Verifique o volume do Windows e as opções de som (Sound) nas Settings do OrderVane.
Não acontece nada ao clicar em Add	A partir da v1.5 o gráfico mostra o motivo numa linha. Se mencionar a versão do Quantower, atualize o Quantower (1.144.4 ou superior); caso contrário, envie essa linha para hello@ordervane.com.

Sintoma	Solução
O antivírus assinala ou remove a DLL	Falso positivo num indicador novo e não assinado. Restaure `OrderVane_Lite.dll` da quarentena e adicione uma exceção para a pasta `...\Indicators\OrderVane_Lite`.
Nenhum marcador aparece	Certifique-se de que o instrumento tenha dados de negociação (tick) ao vivo ou históricos (time & sales). Alguns marcadores exigem volume de negociação suficiente para aparecer.

Referência de configurações

Clique com o botão direito no nome do OrderVane no gráfico -> Settings. As opções estão agrupadas exatamente como listado abaixo. Tudo é somente exibição — o OrderVane visualiza order flow e nunca envia ordens nem emite sinais de negociação. Novas configurações aplicam-se a novas instâncias; os valores padrão são adequados, de modo que a maioria dos usuários ajusta apenas cores, sons e limiares.

License

Configuração	O que faz
License key	Cole aqui sua chave de licença (compra ou avaliação gratuita) para ativar o OrderVane.
License status (auto)	Somente leitura — seu status de ativação atual.
Release license from this PC	Libera a vaga de ativação deste computador (use ao mudar para um novo PC).
Confirm: release license now	Segunda etapa de segurança — também deve ser marcada para que uma liberação ocorra.

Power Trades — o motor de grandes negociações

Configuração	O que faz
Engine enabled (tick-based)	Interruptor principal para a detecção de grandes negociações a partir da fita.
Time interval (sec)	Janela para agrupar negociações em uma única grande negociação (ex.: 0,10s).
Big trade min volume	Tamanho mínimo para um grupo de negociações contar como uma grande negociação (bolha).
Bars to show (0 = all)	Em quantas das barras mais recentes os marcadores aparecem (0 = todas; o campo mostra então o número de barras carregadas).
Volume shelf levels	Marca um preço que ficou com uma parcela incomum do volume ao seu redor e o mantém até o preço voltar (ativado por padrão).
Volume shelf strength (x avg level)	Quão incomum o nível deve ser, medido contra o nível médio da janela em que está (3.0 = três vezes).

Configuração	O que faz
Volume shelf max active	Quantos shelves são desenhados de uma vez. Havendo mais, os mais antigos saem primeiro.
Volume shelf labels	O que o rótulo mostra: nada, os dois volumes, ou os volumes mais a parcela vencedora.
Volume shelf min volume (0=auto)	Piso absoluto em contratos que um nível precisa alcançar. 0 o deriva da média observada.
Volume shelf show min (0=auto)	Quão grande um nível precisa ser para ser desenhado. É esta a definição que decide o quão cheio o gráfico fica; a maioria dos níveis encontrados nunca a alcança. 0 deriva-a da média observada.
Volume shelf min scales (1-3)	Quantas das três janelas (30/60/240 min) devem considerá-lo incomum. Em 3, ficam apenas os que se destacam em toda parte.
Volume shelf label max (0=all)	Quantos shelves recebem rótulo. 0 = todos; um número mantém os mais recentes. As linhas são sempre desenhadas.
Volume shelf rolling window	Ligado: a janela desliza com os dados. Desligado: grade fixa, que divide o que cruza um limite.
Volume shelf extend past touch	Desligado: a linha termina onde o preço voltou. Ligado: todas as linhas vão até a borda direita.
Overlay legend (level types)	Uma pequena caixa recolhível que nomeia os tipos de nível desenhados no momento. Ligada por padrão e recolhida como uma pílula `> Legend`, portanto quase não ocupa espaço até você clicar.
Parent-Order enabled	Agrupa recargas iceberg e execuções divididas em uma ordem lógica (P{N}).
Merge window (ms)	Janela de tempo em que prints próximos se fundem em um pai.
Price tolerance ticks (0-5)	Distância de preço ainda tratada como a mesma ordem pai.
Show child count (P{N})	Mostra quantas execuções filhas compõem a bolha pai.
Sub-threshold filter enabled	Oculta negociações abaixo do limiar para reduzir ruído.
Min trade size (1-500)	Ignora negociações individuais abaixo deste tamanho (células + marcadores).
Show markers	Mostra/oculta as bolhas de grandes negociações.
Big trades list	Um botão na coluna de botões à esquerda do gráfico que abre uma tabela dos negócios grandes, os mais recentes primeiro. Clique numa linha para levar o gráfico até aquela bolha.

Power Trades (Advanced)

Configuração	O que faz
Min delta filter (%)	Desequilíbrio mínimo de compra/venda exigido antes de sinalizar.

Configuração	O que faz
Big trade min / max span (ticks)	Faixa de preço que uma grande negociação agrupada pode abranger.
Min / Max trade volume	Ignora negociações individuais abaixo / acima desses tamanhos.
Basis volume interval (sec)	Intervalo de referência para a linha de base de volume (avançado; 0 = desligado).
Single-print big trade min volume	Tamanho para que uma única negociação conte como grande por si só.
Max markers per bar (1-100)	Limita quantas bolhas uma única vela pode desenhar.
Marker X at bar center	Posiciona a bolha no centro da vela em vez da hora da negociação.
Detect single-print big trades	Habilita a detecção de grandes negociações de tick único.
Historical tick lookback (h)	Quanto tempo atrás varrer os ticks quando um gráfico é aberto.
History hours (broker fetch)	Quantas horas de histórico solicitar do seu broker.
Min aggression ticks (0=off)	Exige que a negociação varra esta quantidade de ticks antes de sinalizar (0 = desligado).
Min DOM pressure (0=off)	Exige esta profundidade em repouso no lado oposto antes de sinalizar (0 = desligado).
Cache retention days (0=all)	Por quanto tempo manter o cache local de negociações (0 = manter tudo).
Filter by basis ratio (%)	Mostra só os negócios grandes que foram pelo menos esta parte de todo o volume da janela base (0 = desligado). Bolhas, lista e som seguem esta opção.
Level2 level count	Quantos níveis do lado oposto do livro contar no momento de um negócio grande ao vivo (coluna L2 % da lista).

Big Trade Display — como as bolhas se parecem

Configuração	O que faz
Lane stacking enabled	Distribui bolhas sobrepostas em faixas verticais.
Max lanes per bar / min events	Limite de faixas e quantas bolhas acionam o empilhamento.
Display mode	Volume total, ou divisão compra/venda, na bolha.
Shape type	Formato da bolha (Circle, etc.).
Bubble size min (px) / Bubble size max (px)	Menor / maior tamanho de bolha.
Buy color / Sell color	Cores da bolha para compra / venda.
Show volume label	Mostra o número de volume dentro da bolha.

Configuração	O que faz
Sizing mode	Escala de tamanho: Auto (on-screen), Auto (full history) ou Custom.
Bubble buy/sell split	Desenha cada bolha com suas partes de compra e venda em vez de uma cor para o lado vencedor.
Bubble coloring	By delta = a cor do lado vencedor. Single color = todas as bolhas numa cor, assim só o tamanho se destaca.
Bubble single color	A cor das bolhas quando Bubble coloring é Single color.
Highlight color	O anel desenhado em volta de uma bolha escolhida na lista de negócios grandes.

Adaptive Threshold — ajusta automaticamente o "big" por mercado

Configuração	O que faz
Threshold enabled	Calcula um tamanho de "grande negociação" a partir da atividade recente e o exibe no gráfico como Adapt N.
Apply adaptive to markers	Ligado: as bolhas usam o tamanho adaptativo (menos negociações, maiores — todo o gráfico é refiltrado conforme o mercado muda). Desligado: o valor Adapt N é mostrado apenas como referência, e as bolhas continuam usando o seu Big trade min volume fixo.
Lookback days (3-30)	Dias de histórico usados para calcular o limiar.
Factor (0.1-3.0, step 0.05)	Multiplicador sobre o limiar. Menor = mais bolhas, maior = apenas as maiores. (ex.: com Adapt ≈ 270, Factor 1.0 -> 270, Factor 0.5 -> ≈ 135.)

Três formas de usar (combinando os dois interruptores acima):

1. Fixo — Threshold enabled desligado. As bolhas usam o seu Big trade min volume; nenhum valor Adapt é exibido.
2. Apenas mostrar (padrão) — Threshold enabled ligado, Apply adaptive to markers desligado. O valor Adapt N aparece no gráfico como referência, mas as bolhas ainda usam o seu tamanho fixo.
3. Adaptativo — ambos ligados. As bolhas mostram apenas negociações iguais ou acima do tamanho adaptativo, e todo o gráfico é refiltrado automaticamente conforme o mercado muda. Use o Factor para definir o quão rigoroso ele é.

> Funciona mesmo com o registro de ticks desligado — o tamanho adaptativo é derivado do seu histórico de grandes negociações detectadas.

Aggression — marcadores de agrupamento (losango)

Configuração	O que faz
Aggressor mode	Como o lado de compra/venda é decidido: BidAsk, Tick ou Adaptive.
Aggression cluster detection	Habilita o agrupamento de agressão rápida do mesmo lado.
Idle timeout ms	Uma pausa maior do que isso encerra um agrupamento.

Configuração	O que faz
Finalize on price change	Fecha o agrupamento atual quando o preço se move.
Cluster min volume	Tamanho total mínimo para que um agrupamento seja exibido.
Side filter	Mostra agrupamentos de compra, venda ou ambos.
Cooldown ms (0=off)	Intervalo mínimo entre marcadores de agrupamento.
Aggression cluster markers	Mostra/oculta os marcadores de agrupamento em losango.

Absorption — barras horizontais de absorção

Configuração	O que faz
Absorption show on chart	Mostra/oculta os marcadores de absorção.
Absorption min volume	Volume mínimo absorvido em um preço para sinalizar.
Absorption max range (ticks)	Quão firmemente o preço deve se manter para contar como absorção.
Absorption min prints	Número mínimo de negociações empilhadas no nível.
Absorption side	Mostra o lado de compra, o lado de venda ou ambos.
Absorption DOM confirm (live)	Profundidade do livro de ordens em repouso (somente ao vivo) que reforça a marca.
Absorption show volume	Mostra o rótulo de volume absorvido.
Absorption buy / sell color	Cores para a absorção do lado de compra / lado de venda.
Absorption stack zone	Agrupa várias barras de absorção do mesmo lado em preços vizinhos numa zona (rotulada `Abs▲ ×N` / `Abs▼ ×N`). Sobre os candles passados apenas linhas de borda, projeção hachurada à direita; a zona desvanece quando um candle fechado atravessa o lado oposto.
Absorption stack min count	Quantas barras de absorção empilhadas são necessárias antes de desenhar uma zona.
Symbol preset (apply on close)	Limiares de partida por mercado (uso único): escolha CL / NQ / GC / RTY / 6E (ou os padrões de ES) e feche a janela de configurações — o Quantower confirma as edições ao fechar, e é então que os limiares de volume de big trade, cluster e absorção mudam. Depois o menu volta a None. RTY e 6E partilham uma entrada porque os valores de partida são iguais. São pontos de partida escalados pelo volume diário típico — não são ótimos medidos; ajuste no seu gráfico. Caminho mais rápido: o mesmo preset está no topo do menu rápido do gráfico, onde é aplicado no momento em que o escolhe.

Sounds — alertas sonoros

Configuração	O que faz
Sound enabled	Interruptor principal para os sons de alerta.
Sound volume (1-10)	Volume do alerta.

Configuração	O que faz
Buy / Sell sound	Arquivo de som para grandes negociações de compra / venda (criado automaticamente se ausente).
Sound cooldown (ms)	Intervalo mínimo entre sons.
Cluster sound enabled	Som separado quando um agrupamento dispara.
Cluster buy / sell sound	Arquivo de som para agrupamentos de compra / venda.

View & Timeframe Visibility (recurso nativo do Quantower)

Configuração	O que faz
Position on chart	Desenhar sobre o gráfico ou em um painel separado.
Use indicator values in 'Auto' scaling	Se o OrderVane afeta o dimensionamento automático ('Auto' scaling) do gráfico.
Timeframe Visibility (Seconds … Years)	Mostra o OrderVane apenas nas faixas de timeframe que você marcar.

Suporte

- Site: https://ordervane.com
- E-mail: hello@ordervane.com

Aviso legal

O OrderVane é uma ferramenta de análise e visualização. Ele não é consultoria de investimento, não fornece sinais de negociação e não envia ordens. Negociar futuros, CFDs e FX acarreta um risco substancial de perda, incluindo a possibilidade de perder mais do que seu depósito inicial. Quaisquer estatísticas de simulação ou backtest exibidas em material de marketing são hipotéticas, baseiam-se em dados históricos e não garantem resultados futuros. Você é o único responsável por todas as decisões e resultados de negociação. Consulte o Contrato de Licença de Usuário Final em https://ordervane.com/eula para os termos completos (também incluído como `OrderVane_EULA.pdf`).