ORDERVANE_

Quantower 大单检测指标

/

Lite — 安装与激活指南

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

目录

开始之前 3

第 1 步 —— 找到您的 Quantower "Indicators" 文件夹 3

第 2 步 —— 关闭 Quantower 3

第 3 步 —— 复制 OrderVane 文件夹 3

第 4 步 —— 重启 Quantower 4

第 5 步 —— 将 OrderVane 添加到图表 4

第 6 步 —— 输入您的 license key 4

第 7 步 —— 确认其正常工作 4

快捷菜单（图表上） 4

气泡代表成交，横线标记密集价位 5

大单列表 6

后续操作 6

许可与激活 6

更新到新版本 7

卸载 7

故障排查 7

设置参考 8

支持 12

免责声明 13

OrderVane 会在大型机构交易成交的瞬间，在您的 Quantower 图表上将其标记出来 —— 并配有可自我调节、适应各类市场的自适应阈值。它将激进的成交带（tape）直接绘制在您的图表上：大单气泡、激进成交聚集（aggression cluster）以及吸收（absorption）。

OrderVane
是一款分析与可视化工具。它不会下单，也不会给出买/卖信号；所有交易决策和执行都由您在自己的 broker 中完成。

> 概览 —— 约 3 分钟。 关闭 Quantower -> 将 `OrderVane_Lite` 文件夹复制到 Quantower 的 `Settings\Scripts\Indicators` 文件夹中 -> 重启 Quantower -> 粘贴您的 license key。完整分步说明见下文。

开始之前

您将需要：

- 已安装 Quantower（免费版或您 broker 的版本；推荐使用最新版本）。 基于 Quantower 1.144.4（帮助 -> 关于）开发与测试；更早的版本可能可用，但未经测试。
- Windows（Quantower 桌面端）。
- 您的 OrderVane license key（许可密钥） —— 在您的购买或免费试用确认邮件中。
- OrderVane 下载文件（一个 `.zip` 文件）—— 通过该邮件中的下载链接获取。该 `.zip` 包含指标本身以及本指南。
- 首次激活与重新验证所需的网络连接 —— 重新验证会在指标加载时以及您更改其设置时进行。

第 1 步 —— 找到您的 Quantower "Indicators" 文件夹

Quantower 从其 `Settings\Scripts\Indicators` 文件夹中加载自定义指标。在标准安装下，该路径为：

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

如果您不确定 Quantower 安装在哪里： 找到包含 `Settings\Scripts\Indicators` 的 Quantower 文件夹即可。

第 2 步 —— 关闭 Quantower

如有需要请先保存您的工作区（workspace），然后完全退出 Quantower（关闭整个应用程序，而不仅仅是关闭图表）。Quantower 运行期间无法安装或替换指标文件。

第 3 步 —— 复制 OrderVane 文件夹

1. 解压 OrderVane 下载文件。
2. 将 `OrderVane_Lite` 文件夹复制到第 1 步中的 `Indicators` 文件夹内。

最终您应得到如下精确的目录结构：

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll
```

> Windows 的"已阻止"标记 — Windows 会给从网络下载的文件加上标记。它不会阻止 Quantower 加载指标，可以忽略。如需清除：右键 `.zip` -> 属性 -> 解除锁定 -> 确定。

> 杀毒软件提示 — 部分杀毒软件或 Windows SmartScreen 可能将全新的、未签名的 `.dll` 误报。OrderVane 是安全的——请从隔离区恢复它，并为 `OrderVane_Lite` 文件夹添加例外。

> 提示 —— 如果 `Indicators` 文件夹尚不存在，请创建它。请将 DLL 保留在其专属的 `OrderVane_Lite` 子文件夹内（不要把它散放在外面）。

第 4 步 —— 重启 Quantower

再次启动 Quantower，使其检测到新的指标。

第 5 步 —— 将 OrderVane 添加到图表

1. 打开您想要分析的交易品种的图表 —— 例如 CL 原油期货（如 CLEM26）。OrderVane 可用于任何时间周期、以及任何具有成交（time & sales）数据的交易品种 —— 不仅限于 CL。
2. 右键点击图表 -> Add indicator（添加指标）（或点击工具栏上的指标图标）。
3. 在 Custom -> OrderVane_Lite 下找到 OrderVane，或在搜索框中输入 "OrderVane"。
4. 选中并确认 —— 它即被添加到图表上。

第 6 步 —— 输入您的 license key

1. 打开该指标的 Settings（设置）（在图表上右键点击 OrderVane 名称 -> Settings，或点击其齿轮图标）。
2. 在 License（许可） 部分，粘贴您的 License key（许可密钥）。

输入后，OrderVane 会在线验证您的密钥并解锁。在输入有效密钥之前，图表上会显示水印，且 OrderVane 的标记会保持隐藏（您的 K 线和图表仍可完全正常使用）。

第 7 步 —— 确认其正常工作

- 图表上显示以 `OrderVane Lite` 开头的名称徽章。
- Settings 中的 License status（许可状态） 一行显示您的许可为 active（已激活）。
- 在活跃的市场中，您会看到订单流标记出现在成交带上（大单气泡、激进成交聚集菱形标记、吸收横条）。

全部就绪 —— OrderVane 现已在您的图表上读取成交带。

快捷菜单（图表上）

图表左侧边缘、靠近顶部有一个小按钮。点击它可打开快捷面板 —— 无需打开 Settings 即可改变屏幕内容的最快方式。面板分两组：管理成交标记的 MARKERS，以及管理成交量货架的 LEVELS。标记开关如下：

- Big trade markers —— 大单气泡
- Aggression clusters —— 激进成交聚集菱形标记
- Absorption —— 吸收横条

该面板还包括 Lane stacking、Apply adaptive to markers，以及用于最常调整设置的 [−]/[+] 数字控件 —— 气泡、聚集与吸收的最小成交量，以及标记向前回溯多少根K线（0 表示全部显示，此时框内会显示实际已加载的K线数）。

下方的 LEVELS 组用于控制成交量货架：主开关、Shelf strength（该价位需要多不寻常）、Shelf count 与 Label count（画出多少条线与标签）、Detect min 与 Show min（检出与绘制的绝对成交量下限）、Shelf scales（三个窗口中需要有几个一致）以及 Shelf label（标签显示什么）。

点击某一行即可切换（对勾表示已开启）。在您操作及平移图表时，面板会保持打开 —— 再次点击按钮即可关闭。

面板顶部是 Symbol preset 一行 — 点击后展开各品种（CL / ES / NQ / GC / RTY / 6E）。选择其一会立即写入该品种的起始阈值，圆点显示当前生效的是哪一组；之后只要调整三个成交量步进器中的任何一个，该行就会显示 Custom，因为数值已不再与任何预设相同。

它们与 Settings 中的选项相同，只是更快捷。与往常一样，它们只改变显示内容 —— 绝不影响您的订单。

气泡代表成交，横线标记密集价位

每个气泡都是一笔大单成交：从逐笔成交中取得，画在它发生的确切价格与时间（Time interval (sec) 内的连发算作一个）。在经纪商逐笔历史未覆盖的区间，不会有任何气泡 — 参见 Historical tick lookback (h)。这个空白是有意的：OrderVane 不会把估算值画成成交的样子。

更早的区间则由成交量货架（Volume shelf levels）来描述 — 即在其周围成交量中占据异常份额的价格。OrderVane 会把该价格保留在图表上，直到价格回到那里：

- 实线 — 价格尚未回到该水平，线一直延伸到右侧边缘。虚线 — 已经回来过，线在那根K线处结束。无论哪种情况货架都会保留：已被测试过的水平同样值得知道。货架不会因时间而消失；当数量超过可绘制的上限时，最旧的先被移除（Volume shelf max active）。开启 Volume shelf extend past touch 会让所有线都延伸到右边缘 — 更醒目，但线会穿过K线。
  一个短竖线标记货架的起点；没有竖线的线条起始于画面左侧之外。
- 颜色代表在该价位成交更多的一方。两侧接近时横线保持中性灰 — 势均力敌的价位没有可主张的方向。
- 标签读作 `762×438 30m 64%`：左侧为买价一侧（卖出）成交量，右侧为卖价一侧（买入）成交量 — 与订单流单元格顺序相同 — 之后是占优一方的占比。 若该K线中该价位有大单成交，标签末尾会附加 `●2` — 构成该横线的大单笔数，可区分少数大单与一群小单。始终同时显示两侧，也包括买卖双方相互角力的价位。 两个数字后面的 `30m` 是这些数字所统计的窗口长度（30m / 60m / 4h）——不同横线的窗口可能不同，比较数字前请先看它。标签前出现 `«` 表示该横线的起点在屏幕左侧之外。
- 越粗表示被越多的窗口确认。 OrderVane 同时用三个窗口（30、60、240 分钟）衡量每个水平，线宽取决于其中有几个认为它异常。在三个窗口中都突出的水平，与只在某一段出现的水平是不同的。大小本身写在标签里。
- 同一个货架在任何周期上都位于同一价格。 测量完全不使用你的K线 — 它读取固定的五分钟数据源，并在其上滑动那三个窗口。因此从1分钟切换到1小时，货架不会移动，数字也不变。若只想看处处都突出的水平，Volume shelf min scales 只保留被该数量窗口确认的那些 — 设为 3 时大约剩下三分之一。
- 您也可以要求横线确实够大。 `Volume shelf min volume` 是绝对下限（手数），与气泡的 Min volume 是同一类数字。默认从观测平均值推导并自动适应；填入数值后，该数值优先。强度设置问的是"在该

窗口内是否异常"，而这个值问的是"是否本来就大"。

- 「异常」是指相对于测量它的窗口平均水平而言足够大（Volume shelf strength (x avg level)）— 这是一个比率，因此在清淡和活跃的行情中含义相同。

图表右上角有一个小小的 `> Legend` 标签。点击它会展开一个框，列出当前绘制的价位类型 — 在 Lite 中只有成交量货架一行（这个 tier
只绘制这一种价位）。它默认折叠，所以在你点开之前几乎不占地方；Overlay legend (level types) 可以完全关闭它。

这个 tier 绘制什么。 Lite 是成交明细以及它留下的价位 —
大单打印、攻击性成交簇、吸收条、成交量货架。每根 K 线内部的 bid × ask 数字 —
订单流足迹单元格、失衡、POC、价值区域 — 属于 Pro。如果你期待看到单元格却找不到，那是 tier 的区别，不是故障。每个 tier 都有各自的 14 天免费试用。

横线记录该价位曾发生的事，而不是预测价格会在那里反应。

大单列表

图表左侧的按钮列中有一个列表图标(三个点和横线)的按钮。点击后会打开一个独立窗口,按从新到旧列出该图表上的大单。它列出的正是气泡所画的那些成交(相同的最小量、相同的已加载K线),最多500行。再次点击按钮即可关闭窗口。

- 列 — TIME(您电脑的本地时间;不是今天时会显示日期)、SIDE(B = 买方吃掉卖价,S = 卖方打到买价)、PRICE 和 SIZE。SIZE 中的条形表示该笔相对于列表中最大一笔的大小,并分为买入和卖出两部分;粗体数字表示至少为图表最小量的两倍。
- 拉宽窗口会多出三列 — Δ%(买减卖占该笔成交的比例)、BASIS(该笔占基准时段内全部成交量的比例,Basis volume interval)和 L2 %(该笔占当时盘口对侧挂单量的比例,仅限实时成交,Level2 level count)。把鼠标放在列标题上可查看说明。
- 点击一行 — 图表会移到那个气泡,并用圆环标示几秒钟(Highlight color)。用上下方向键在行间移动时图表会跟随;Enter 再次跳到所选行,Home 跳到最新一笔。
- 工具栏 — All / Buy / Sell、此列表的最小量([−]/[+],按住 Shift 每次10,鼠标滚轮,或点击数字直接输入;不会低于图表自身的气泡最小量)、让窗口保持置顶的图钉,以及回到最新成交的按钮。
- 在窗口上右键 — Theme(Auto 跟随 Quantower、Dark、Light、Slate、Terminal)、Always on top、Go to newest。窗口会记住位置、大小、主题和置顶设置。

同一时间只有一个列表窗口,它显示最后一次点击按钮的那个图表。要隐藏按钮,请在快捷面板的 MARKERS 组或设置中关闭 Big trades list。紧挨着的 Buy/sell split 会把每个气泡按买入和卖出比例分开绘制。

后续操作

- 个性化设置。 右键点击 OrderVane 名称 -> Settings，即可调整标记大小、颜色、声音以及检测阈值。
- 设计上即为纯显示。 OrderVane 将订单流可视化 ——
它绝不下单，也绝不发出买/卖信号。一切尽在您的掌控之中。
- 需要帮助？ 发送邮件至 hello@ordervane.com —— 我们很乐意为您提供帮助。

许可与激活

- 一次性购买。 OrderVane 为一次性购买 —— 并非订阅制。提供 14 天免费试用。

- 绑定机器。
  您的许可最多可激活两台计算机——例如台式机和笔记本。激活与您输入密钥所在的那台机器绑定。
- 连接宽限期。 首次激活必须在线完成。此后，短暂的断网不会将您锁定：在无网络连接时，自上次成功验证起，您的许可最长可保持有效 7
  天；若您在线但无法连接到我们的许可服务，软件会持续重试；只有当该服务持续约 2
  小时无法连接时，才会暂停 —— 图表上的绘制内容会被隐藏，并显示一条提示 ——
  直到服务恢复，随后自动恢复运行。
- 更换新计算机。 在旧 PC 上，打开 OrderVane Settings -> "Release license from this PC"（从本机释放许可）（需经两步确认），即可释放该授权席位。然后在新计算机上输入您的密钥。
- 请妥善保管您的密钥 —— 它就在您的购买或免费试用邮件中。

更新到新版本

有更新的安装包时，图表上的指标名称会显示 ↑ Update available。更新包含在你的许可证里 — 完整步骤见 ordervane.com/update。

1. 从订单页面下载当前安装包 — 打开购买邮件里的链接，或前往 app.lemonsqueezy.com/my-orders
   并输入你付款时使用的邮箱。 这个下载链接永远给出当前安装包，而不是你当初购买的那一版。
2. 关闭 Quantower。
3. 用新的 `OrderVane_Lite.dll` 替换旧文件（或替换整个 `OrderVane_Lite` 文件夹）。
4. 重启 Quantower。

您的图表、布局以及 OrderVane 设置都会被保留 —— 您无需重新添加指标，也无需重新输入您的 license key。

卸载

1. 关闭 Quantower。
2. 从 `...\Settings\Scripts\Indicators` 中删除 `OrderVane_Lite` 文件夹。
3. 重启 Quantower。

故障排查

症状	解决方法
OrderVane 未出现在指标列表中	确认文件位于 `...\Scripts\Indicators\OrderVane_Lite\OrderVane_Lite.dll`，然后完全重启 Quantower（退出整个应用程序，而不仅仅是图表窗口）。
"Can't restore indicator" / 重启后指标消失	确保您是替换（而非复制重复）了 DLL，并已完全重启。若问题仍然存在，请移除并重新添加该指标，然后保存您的工作区。
显示水印 / 标记被隐藏	在 Settings 中输入有效的 license key，并检查您的网络连接（首次激活需要联网）。
"Activation limit reached"（已达激活上限）	该密钥已在两台计算机上激活。请在其中一台上使用 "Release license from this PC"，或联系支持。

症状	解决方法
提醒没有声音	声音默认开启，并会在 `Documents\OrderVane_Sounds\` 中自动创建。请检查您的 Windows 音量以及 OrderVane Settings 中的 Sound（声音）选项。
Windows 无法加载 DLL（被阻止）	右键点击 `OrderVane_Lite.dll`（或解压前的 `.zip`）-> 属性 -> 解除阻止 -> 确定，然后完全重启 Quantower。
杀毒软件标记或删除 DLL	这是对全新未签名指标的误报。从隔离区恢复 `OrderVane_Lite.dll`，并为 `...\Indicators\OrderVane_Lite` 文件夹添加例外。
没有出现任何标记	确保该交易品种具有实时或历史的成交（tick）数据（time & sales）。某些标记需要足够的成交量才会出现。

设置参考

在图表上右键点击 OrderVane 名称 -> Settings。各选项严格按照下文所列分组。所有功能均为纯显示 —— OrderVane 将订单流可视化，绝不下单，也绝不发出交易信号。新设置应用于新实例；默认值已经过合理设定，因此大多数用户只需调整颜色、声音和阈值。

License

设置	作用
License key	在此粘贴您的 license key（购买或免费试用），以激活 OrderVane。
License status (auto)	只读 —— 您当前的激活状态。
Release license from this PC	释放本台计算机的激活席位（更换新 PC 时使用）。
Confirm: release license now	安全的第二步 —— 必须同时勾选此项，释放操作才会执行。

Power Trades —— 大单引擎

设置	作用
Engine enabled (tick-based)	基于成交带进行大单检测的总开关。
Time interval (sec)	将多笔交易归并为一笔大单的时间窗口（例如 0.10 秒）。
Big trade min volume	一组交易被计为大单（气泡）所需的最小规模。
Bars to show (0 = all)	最近多少根K线上仍显示标记（0 = 全部，此时框内显示已加载的K线数量）。
Volume shelf levels	标记在其周围成交量中占据异常份额的价格，并保留到价格回来为止（默认开启）。
Volume shelf strength (x avg level)	该水平需要多异常 — 相对于它所在窗口的平均水平（3.0 = 三倍）。
Volume shelf max active	同时绘制的货架数量。超出时最旧的先移除。
Volume shelf labels	横线标签显示什么：不显示 / 两侧成交量 / 两侧成交量加占优方占比。

设置	作用
Volume shelf min volume (0=auto)	价位必须达到的绝对下限（手数）。0 则从观测平均值推导。
Volume shelf show min (0=auto)	决定横线是否绘制的阈值（手数）。它才是决定画面拥挤程度的设置，检测到的横线大多达不到该值。0 表示由观测均值自动推导。
Volume shelf min scales (1-3)	三个窗口（30/60/240 分钟）中需有几个认定其异常。设为 3 时只保留处处突出的。
Volume shelf label max (0=all)	为多少个货架添加标签。0 = 全部；数字则保留最近的。线始终绘制。
Volume shelf rolling window	开：窗口随数据滑动。关：固定网格，跨越边界的会被拆分。
Volume shelf extend past touch	关：线在价格回来的那根K线处结束。开：所有线延伸到右边缘。
Overlay legend (level types)	列出当前绘制的价位类型的小型可折叠框。默认开启，并以 `> Legend` 标签折叠显示，点开前几乎不占地方。
Parent-Order enabled	将冰山补单与拆分成交归并为一个逻辑订单（P{N}）。
Merge window (ms)	在此时间窗口内的相邻成交合并为一个父单。
Price tolerance ticks (0-5)	仍视为同一父单的价格容差。
Show child count (P{N})	显示构成父气泡的子成交数量。
Sub-threshold filter enabled	隐藏低于阈值的交易以减少噪声。
Min trade size (1-500)	忽略低于此规模的单笔交易（单元格 + 标记）。
Show markers	显示/隐藏大单气泡。
Big trades list	在图表左侧按钮列放一个按钮,点击后以从新到旧的表格打开图表上的大单。点击一行,图表就移到那个气泡。

Power Trades (Advanced)

设置	作用
Min delta filter (%)	标记前所需的最小买/卖失衡比例。
Big trade min / max span (ticks)	一组大单可覆盖的价格区间。
Min / Max trade volume	忽略低于/高于这些规模的单笔交易。
Basis volume interval (sec)	成交量基准的参考区间（高级；0 = 关闭）。
Single-print big trade min volume	单笔交易自身被计为大单所需的规模。
Max markers per bar (1-100)	限制单根 K 线可绘制的气泡数量。
Marker X at bar center	将气泡置于 K 线中心，而非成交时刻。

设置	作用
Detect single-print big trades	启用单笔（single-tick）大单检测。
Historical tick lookback (h)	图表打开时回溯扫描 tick 的时间范围。
History hours (broker fetch)	向您的 broker 请求的历史数据小时数。
Min aggression ticks (0=off)	需交易扫过这么多 tick 才标记（0 = 关闭）。
Min DOM pressure (0=off)	需对侧挂单深度达到此值才标记（0 = 关闭）。
Cache retention days (0=all)	本地交易缓存的保留时长（0 = 全部保留）。
Filter by basis ratio (%)	只显示占基准时段全部成交量至少这一比例的大单(0 = 关闭)。气泡、列表和声音都遵循它。
Level2 level count	实时大单发生时统计盘口对侧多少档(列表中的 L2 % 列)。

Big Trade Display —— 气泡外观

设置	作用
Lane stacking enabled	将相互重叠的气泡分散到垂直的多个泳道（lane）中。
Max lanes per bar / min events	泳道数量上限，以及触发堆叠所需的气泡数量。
Display mode	在气泡上显示总成交量，或拆分显示买/卖。
Shape type	气泡形状（Circle 等）。
Bubble size min (px) / Bubble size max (px)	气泡的最小/最大尺寸。
Buy color / Sell color	买/卖气泡的颜色。
Show volume label	在气泡内显示成交量数字。
Sizing mode	尺寸缩放方式：Auto (on-screen)、Auto (full history) 或 Custom。
Bubble buy/sell split	把每个气泡按买入和卖出比例分开绘制,而不是用获胜一方的单一颜色。
Bubble coloring	By delta = 获胜一方的颜色。Single color = 所有气泡同一种颜色,只突出大小。
Bubble single color	Bubble coloring 为 Single color 时的气泡颜色。
Highlight color	在大单列表中选中的气泡外圈圆环的颜色。

Adaptive Threshold —— 按市场自动调节"大单"标准

设置	作用
Threshold enabled	根据近期活跃度计算出一个"大单"规模，并在图表上以 Adapt N 的形式显示。
Apply adaptive to markers	开启： 气泡采用该自适应规模（更少、更大的交易 —— 随着市场变化，整张图表会重新过滤）。关闭： 仅将 Adapt N 数值显示出来供参考，气泡仍沿用您设定的固定值 Big trade min volume。

设置	作用
Lookback days (3-30)	用于计算阈值的历史天数。
Factor (0.1-3.0, step 0.05)	阈值的乘数。越低气泡越多，越高则只保留最大的交易。（例如当 Adapt ≈ 270 时，Factor 1.0 -> 270，Factor 0.5 -> ≈ 135。）

三种使用方式（组合上面两个开关）：

1. 固定（Fixed） —— Threshold enabled 关闭。气泡采用您的 Big trade min volume；不显示 Adapt 数值。
2. 仅显示（Show only）（默认） —— Threshold enabled 开启，Apply adaptive to markers 关闭。图表上会出现 Adapt N 数值作为参考，但气泡仍采用您的固定值。
3. 自适应（Adaptive） ——
   两者都开启。气泡只显示达到或超过自适应规模的交易，随着市场变化整张图表会自动重新过滤。用 Factor 来设定其严格程度。

> 即使关闭 tick 日志记录也能工作 —— 自适应规模是从您已检测到的大单历史中推算出来的。

Aggression —— 聚集（菱形）标记

设置	作用
Aggressor mode	判定买/卖方向的方式：BidAsk、Tick 或 Adaptive。
Aggression cluster detection	启用对同方向快速激进成交的聚集。
Idle timeout ms	超过此时长的暂停将结束一次聚集。
Finalize on price change	价格变动时结束当前聚集。
Cluster min volume	一次聚集得以显示所需的最小总规模。
Side filter	显示买方、卖方或两者的聚集。
Cooldown ms (0=off)	聚集标记之间的最小间隔。
Aggression cluster markers	显示/隐藏菱形聚集标记。

Absorption —— 水平吸收横条

设置	作用
Absorption show on chart	显示/隐藏吸收标记。
Absorption min volume	在某一价格被吸收以触发标记所需的最小成交量。
Absorption max range (ticks)	价格须维持得多紧才被计为吸收。
Absorption min prints	该价位上堆叠的最小成交笔数。
Absorption side	显示买方、卖方或两者。
Absorption DOM confirm (live)	用于强化标记的挂单簿（order-book）静止深度（仅限实时）。

设置	作用
Absorption show volume	显示被吸收成交量的标签。
Absorption buy / sell color	买方/卖方吸收的颜色。
Absorption stack zone	将相邻价格上同方向的多条吸收横条合并为一个区域（标注 `Abs▲ ×N` / `Abs▼ ×N`）。历史K线上只画边界线，向右投影用斜线填充；当收盘K线穿过区域另一侧时，区域淡出消失。
Absorption stack min count	绘制区域所需的吸收横条数量。
Symbol preset (apply on close)	按品种的一次性起始阈值：选择 CL / NQ / GC / RTY / 6E（或 ES 默认值）后关闭设置窗口 — Quantower 在关闭窗口时提交编辑，因此大单、簇、吸收的成交量阈值会在那时改变。随后下拉框恢复为 None。RTY 与 6E 起始值相同，故合并为一项。这些是按日均成交量换算的起点，并非测量得到的最优值 — 请结合图表自行调整。更快的方式： 同样的预设位于图表上快捷菜单的顶部，在那里选择后立即生效。

Sounds —— 音频提醒

设置	作用
Sound enabled	提醒声音的总开关。
Sound volume (1-10)	提醒音量。
Buy / Sell sound	买/卖大单的声音文件（如缺失则自动创建）。
Sound cooldown (ms)	声音之间的最小间隔。
Cluster sound enabled	聚集触发时的独立声音。
Cluster buy / sell sound	买/卖聚集的声音文件。

View & Timeframe Visibility（Quantower 内置）

设置	作用
Position on chart	绘制在图表之上，或绘制在独立面板中。
Use indicator values in 'Auto' scaling	OrderVane 是否影响图表的自动缩放。
Timeframe Visibility (Seconds ... Years)	仅在您勾选的时间周期范围内显示 OrderVane。

支持

- 网站： https://ordervane.com
- 邮箱： hello@ordervane.com

免责声明

OrderVane 是一款分析与可视化工具。它不构成投资建议，不提供交易信号，也不下单。交易期货、差价合约（CFD）和外汇（FX）会带来重大的亏损风险，包括亏损超过初始入金的可能性。营销材料中展示的任何模拟或回测统计数据均为假设性数据，基于历史数据，且不保证未来结果。您须对所有交易决策及其结果承担全部责任。完整条款请参阅 https://ordervane.com/eula 上的最终用户许可协议（End User License Agreement，亦以 `OrderVane_EULA.pdf` 形式随附）。