ORDERVANE_

Detecção de grandes negócios para Quantower

/

Pro — Guia de instalação e ativação

ordervane.com

© 2026 OrderVane. All rights reserved.

Conteúdo

Antes de começar 4

Passo 1 — Encontre sua pasta "Indicators" do Quantower 4

Passo 2 — Feche o Quantower 4

Passo 3 — Copie a pasta do OrderVane 5

Passo 4 — Reinicie o Quantower 5

Passo 5 — Adicione o OrderVane a um gráfico 5

Passo 6 — Insira sua chave de licença 5

Passo 7 — Confirme que está funcionando 5

Como ler um candle de footprint 6

Menu rápido (no gráfico) 7

Paredes de ordens 9

Níveis de sessão 9

Janela do Session Map 10

Lista de negócios grandes 12

Volume shelves — o Pro acrescenta o histórico 13

A camada de medição 13

Seus primeiros 30 minutos 14

Próximos passos 15

Licença e ativação 15

Atualizar para uma nova versão 16

Desinstalar 16

Solução de problemas 16

Referência de configurações 17

Também incluído no Pro 28

Suporte 28

Aviso legal 29

O OrderVane Pro abre o candle. Tudo o que há no Lite — bolhas de grandes negociações, clusters de agressão, absorção — mais o footprint completo: células de compra e venda dentro de cada candle, zonas de desequilíbrio e de desequilíbrio empilhado, POC e Value Area por candle, um menu rápido no gráfico e paredes de ordens em repouso no livro.

O OrderVane é uma ferramenta de análise e visualização. Ele não envia ordens e não dá sinais de compra/venda; cada decisão e cada execução são suas, na sua própria corretora.

> Resumo — cerca de 3 minutos. Feche o Quantower -> copie a pasta `OrderVane_Pro` para a pasta `Settings\Scripts\Indicators` do Quantower -> reinicie o Quantower -> cole sua license key. Os passos completos estão abaixo.

Antes de começar

Você vai precisar de:

- Quantower instalado (a edição gratuita ou a edição da sua corretora; recomenda-se a versão mais recente). Desenvolvido e testado com o Quantower 1.144.4 (Ajuda -> Sobre); versões anteriores podem funcionar, mas não são testadas.
- Windows (Quantower desktop).
- Sua chave de licença do OrderVane Pro — no e-mail de confirmação da compra.
- O download do OrderVane Pro (um arquivo `.zip`) — pelo link de download desse e-mail. O `.zip` contém o indicador e este guia.
- Uma conexão com a internet para a primeira ativação e para a revalidação — que ocorre quando o indicador é carregado e quando você altera as suas configurações.
- Dados de negociação (time & sales) dos instrumentos que você analisa. O footprint é construído a partir das negociações executadas.
- Dados de Level 2 (profundidade de mercado) — só se você quiser as linhas das paredes de ordens. Todo o resto funciona sem eles.

Passo 1 — Encontre sua pasta "Indicators" do Quantower

O Quantower carrega indicadores personalizados a partir de sua pasta `Settings\Scripts\Indicators`. Em uma instalação padrão, ela fica em:

```
C:\Quantower\Settings\Scripts\Indicators
```

Se você não tem certeza de onde o Quantower está instalado: localize a pasta Quantower que contém `Settings\Scripts\Indicators`.

Passo 2 — Feche o Quantower

Salve seu workspace se necessário e, então, saia completamente do Quantower (feche o aplicativo, não apenas o gráfico). O arquivo do indicador não pode ser instalado ou substituído enquanto o Quantower estiver em execução.

Passo 3 — Copie a pasta do OrderVane

1. Descompacte o download do OrderVane.
2. Copie a pasta `OrderVane_Pro` para a pasta `Indicators` do Passo 1.

Você deve obter exatamente este layout:

```
...\Settings\Scripts\Indicators\OrderVane_Pro\OrderVane_Pro.dll
```

> A marca "bloqueado" do Windows (opcional) — o Windows marca os arquivos baixados da internet. Isso não impede o Quantower de carregar o indicador, então você pode pular esta etapa. Para removê-la mesmo assim: clique com o botão direito no `.zip` -> Propriedades -> Desbloquear -> OK.

> Dica — se a pasta `Indicators` ainda não existir, crie-a. Mantenha a DLL dentro da sua própria subpasta `OrderVane_Pro` (não a deixe solta).

> Nota sobre antivírus — alguns antivírus ou o Windows SmartScreen podem sinalizar uma `.dll` nova e não assinada como falso positivo. O OrderVane é seguro; se o seu antivírus colocar `OrderVane_Pro.dll` em quarentena, restaure o arquivo da quarentena e adicione uma exceção para a pasta `OrderVane_Pro`.

Passo 4 — Reinicie o Quantower

Inicie o Quantower novamente para que ele detecte o novo indicador.

Passo 5 — Adicione o OrderVane a um gráfico

1. Abra um gráfico para o instrumento que você deseja analisar — por exemplo, futuros de petróleo bruto CL (ex.: CLEM26). O OrderVane funciona em qualquer timeframe e em qualquer instrumento que tenha dados de negociação (time & sales) — não apenas em CL.
2. Clique com o botão direito no gráfico -> Add indicator (ou clique no ícone de indicadores na barra de ferramentas).
3. Encontre o OrderVane em Custom -> OrderVane_Pro, ou digite "OrderVane" na caixa de busca.
4. Selecione-o e confirme — ele será adicionado ao gráfico.

Passo 6 — Insira sua chave de licença

1. Abra as Settings do indicador (clique com o botão direito no nome do OrderVane no gráfico -> Settings, ou clique no ícone de engrenagem).
2. Na seção License, cole sua License key.

Após inseri-la, o OrderVane valida sua chave online e desbloqueia. Até que uma chave válida seja inserida, uma marca d'água é exibida e os marcadores do OrderVane permanecem ocultos (seus candles e gráfico continuam totalmente utilizáveis).

Passo 7 — Confirme que está funcionando

- O gráfico mostra um rótulo de nome que começa com `OrderVane Pro`.
- A linha License status nas configurações mostra sua licença como active.
- Aproxime o zoom até os candles ficarem largos. Células de bid/ask aparecem dentro de cada candle, e os marcadores de order flow aparecem no tape.

Tudo pronto — o OrderVane agora está lendo o tape e abrindo os candles no seu gráfico.

> O primeiro carregamento leva um momento. Quando você abre um gráfico ou muda de timeframe, o Quantower recalcula a análise de volume de cada candle carregado. Células e bolhas vão sendo preenchidas aos poucos enquanto isso roda, e quanto mais longo o histórico carregado, mais demora. O motor de ticks do próprio OrderVane (ligado por padrão) preenche os candles recentes na hora, então o lado direito do gráfico já pode ser usado enquanto os candles mais antigos ainda estão sendo processados.

Como ler um candle de footprint

Um candle de footprint substitui o corpo único do candle por uma escada de preços. Cada linha é um preço (ou um grupo de ticks), e cada linha se divide em duas:

- Metade esquerda = lado bid. Volume negociado no bid — vendedores batendo contra compradores em repouso.
- Metade direita = lado ask. Volume negociado no ask — compradores levantando vendedores em repouso.

Por padrão, cada célula mostra o volume, com uma barra horizontal discreta atrás do número, escalada ao tamanho daquela célula, para você ler a atividade relativa sem ler cada dígito. Você pode trocar o número da célula por número de negociações, percentual de compra/venda do nível ou tamanho médio da negociação (Footprint cell data type). Só que o número de negociações e o tamanho médio da negociação vêm da análise de volume da plataforma: nos candles que o OrderVane montou com o próprio motor de ticks, esses dois recorrem ao volume, porque uma agregação de ticks carrega volume por preço, mas não uma contagem de negociações por preço.

As linhas são agrupadas. Por padrão, quatro ticks são fundidos em uma linha (Ticks per row no menu rápido, ou Footprint price step nas configurações). Coloque em 1 para ver cada tick — as linhas ficam mais baixas, então será preciso aproximar mais o zoom para os números caberem.

O que as cores significam

A maioria dos números é deliberadamente neutra. A cor fica reservada ao que merece atenção:

- Desequilíbrio. Quando um lado de uma linha é pelo menos 3x o outro (Footprint imbalance ratio), aquela meia célula ganha um chip de fundo colorido e números em negrito — a cor de alta no lado ask, a cor de baixa no lado bid. Na paleta OrderFlow padrão, elas são ciano e laranja; escolha Classic em Footprint color scheme se quiser verde e vermelho. Por padrão, a comparação é entre as duas metades da mesma linha (vertical). A comparação diagonal — o ask de um preço contra o bid um tick abaixo — é um interruptor separado (Diagonal imbalance enabled), desligado por padrão.
- Zonas de desequilíbrio empilhado. Quando 3 ou mais linhas desequilibradas se empilham consecutivamente (Footprint stacked imbalance bins), o OrderVane marca a faixa de preço e a estende para a direita até o preço atravessá-la. Sobre os candles passados você vê só as linhas de limite superior e inferior, para as células continuarem legíveis; o espaço vazio à direita do último candle é preenchido com hachura. Um rótulo como `Stack`, com uma contagem e uma seta

de direção, fica no início da zona. Zonas rompidas desbotam para uma faixa tênue em vez de desaparecerem de vez.
- POC — o preço mais negociado dentro daquele candle — é contornado em dourado, com um marcador de estrela e apenas um leve tom dourado, para que as barras da própria célula continuem legíveis (Show POC highlight, ligado por padrão).
- Value Area — a faixa em torno do POC que contém 70% do volume do candle (Value Area percent) — é desenhada por padrão como linhas de limite superior e inferior pontilhadas. Você pode trocar para sombreado de fundo, ou os dois (Footprint value area style). As linhas pontilhadas continuam visíveis quando você afasta o zoom além do ponto em que as células somem.

Ao lado de cada candle, o OrderVane também desenha um pequeno perfil de volume horizontal (Footprint volume profile, ligado por padrão) — os mesmos volumes das células, com um formato que deixa ver onde o candle concentrou suas negociações. Ele ocupa uma fatia da largura do candle, então desligue-o se quiser que as células usem toda ela.

Acima de cada candle, um rótulo de volume total e um rótulo de delta mostram os totais do candle (ambos ligados por padrão).

O que acontece ao afastar o zoom

O OrderVane simplifica em vez de lotar a tela. Quatro limiares fazem isso — três deles ajustáveis:

- Abaixo de 34 px de largura de candle (o padrão), as células ficam totalmente ocultas e você vê só o candle (Footprint cluster min bar width).
- Abaixo de 11 px de altura de linha, os números ficam ocultos — e, por padrão, as células junto com eles (Footprint text min row height; Footprint: hide cells when numbers do not fit vem ligado por padrão; desligue-o para manter caixas coloridas sem números). Há um limiar equivalente de largura de candle (Footprint text min bar width), mas ele também vem com 34 px por padrão — então, com as configurações de fábrica, as células somem na mesma largura em que os números sumiriam.
- Células menores que 3% da maior célula do candle perdem o número, mas mantêm sua barra (Footprint text dust filter %). Linhas desequilibradas e o POC ficam de fora.
- Uma célula também perde o número quando um valor representativo de quatro dígitos não caberia no espaço. Esse limiar se ajusta sozinho e não tem configuração.

Quando as células estão ocultas, um pequeno triângulo de direção é desenhado sob cada candle, mostrando para onde foi o delta daquele candle (Delta shadow when zoomed out, desligado por padrão).

> Se um candle estiver vazio ou hachurado — um candle desenhado com hachura diagonal discreta e um número de volume total significa que sua corretora informou o volume do candle, mas não o detalhamento preço a preço, e o OrderVane parou de tentar de novo para aquela lacuna. Não é um defeito e não é um estado de carregamento; a distribuição daquele trecho simplesmente não está disponível. O OrderVane deliberadamente não mostra delta ali, porque a divisão compra/venda realmente não é conhecida. A hachura em si aparece em quase qualquer zoom; o número de volume total precisa de um candle largo (Footprint text min bar width, 34 px por padrão).

Menu rápido (no gráfico)

Um pequeno botão com um ícone de grade de células fica na borda esquerda do gráfico, a cerca de um quinto da altura, a partir do topo. Clique nele para abrir o painel rápido — a forma mais rápida de

mudar o que está na tela sem abrir as configurações. Clique no botão de novo para fechá-lo. O painel permanece aberto enquanto você trabalha e enquanto desloca o gráfico, e clicar em outro ponto do gráfico não o fecha.

A coluna esquerda controla o próprio footprint:

- Footprint cells — a chave geral de toda a escada.
- STYLE — quatro linhas: Bar style, Color scheme, Value Area, Candle style. Clique em uma linha e as opções se abrem logo abaixo dela. Várias linhas podem ficar abertas ao mesmo tempo, e escolher uma opção não fecha o painel. Abaixo delas, Value area % ([–] 70% [+]) define que parte do volume de cada candle a sua Value Area cobre, de 1 a 100; clique no número para digitá-lo.
- Ticks per row — um stepper `[-] value [+]`. A caixa mostra quantos ticks são fundidos em uma linha, como `4t`. Diminuir para menos de 1 seleciona Auto, e a caixa então mostra o que a regra de volatilidade escolheu, como `Auto 4t`.
- DISPLAY — POC highlight, o rótulo de volume no candle, o rótulo de delta no candle e Delta shadow (zoom).

O lado direito reúne tudo o que é desenhado sobre o gráfico. Cada coluna traz um banner, e os grupos dentro dela se recolhem quando você clica no cabeçalho deles:

- Symbol preset — a primeira linha de MARKERS. Clique nela e os mercados se abrem (CL / ES / NQ / GC / RTY / 6E); escolher um grava imediatamente os limiares de partida daquele mercado, e a linha passa a mostrar Custom assim que você mexe em qualquer um dos três steppers de volume abaixo dela.
- MARKERS — Big trade markers, Aggression clusters, Absorption, Reload markers, mais os steppers numéricos que mais importam: Min volume, Bars (quantos candles para trás os marcadores são desenhados; 0 mostra todos, e a caixa passa a exibir a quantidade real de candles carregados), Cluster vol e Absorb vol. Lane stacking, Apply adaptive e Importance filter ficam recuados sob a linha das grandes negociações porque mudam como as bolhas são posicionadas, filtradas pelo limiar e rareadas quando o zoom está afastado.
- LEVELS — Stacked imbalance zones, Naked POC lines, Unfinished auction, Zero print levels, Bid/ask walls.
- CUSTOM PROFILE — Range profile (draw), RP LVN bands e RP tape strip (o histograma de velocidade dentro de uma caixa, desligado por padrão).
- UI — Overlay legend.
- BAR STATS — Bar stats grid, Row height, a T/s meter row com suas opções Data, Style, Smoothing e Alert, e Vol backdrop.
- PREV SESSION VA — os controles dos níveis de sessão: Show profile, Extend levels, Touch band, Absorption verdicts, Rebuild profile, Session hours com Session open e Session close, VA %, Band ticks, Days back e Session Map window (abre a janela do Session Map, passa essa janela para este gráfico, a traz para a frente ou a fecha).

Todos os steppers numéricos funcionam de três formas: clique para exatamente um passo, mantenha pressionado o menos ou o mais para repetir (acelera quanto mais tempo você segura) e gire a roda do mouse sobre a linha. A roda só é capturada sobre uma linha de stepper — em qualquer outro lugar ela continua dando zoom no gráfico.

Como sempre, esses controles mudam apenas o que é exibido — nunca suas ordens.

Passar o mouse sobre uma linha mostra um cartão com o que aquele interruptor faz - o mesmo texto da janela de configurações.

Paredes de ordens

Uma parede é um nível de preço onde há uma ordem em repouso incomumente grande no livro de ofertas. O OrderVane a desenha como uma linha horizontal — azul abaixo do mercado para tamanho no lado bid, vermelho-escuro acima para tamanho no lado ask — com o tamanho escrito ao lado. Esse recurso vem ligado por padrão.

> Requer dados de Level 2 (profundidade de mercado). O OrderVane lê o livro de ofertas ao vivo a partir do Quantower. Se a sua corretora ou o seu plano de dados não inclui profundidade, nenhuma linha de parede é desenhada. Não há mensagem de erro — o recurso simplesmente fica em silêncio, e todo o resto continua funcionando.

Como um nível se qualifica:

- Ele precisa ter pelo menos 3x o tamanho médio dos níveis escaneados (Wall size multiple), ao longo dos 20 primeiros níveis (Wall scan depth). Em vez disso, você pode trocar para uma regra de percentil (Wall threshold mode).
- Ele precisa passar de um tamanho mínimo. Por padrão, o OrderVane deriva esse mínimo do próprio livro do ativo, para você não precisar conhecer o tamanho típico do instrumento (Wall auto floor). Desligue-o para usar, em vez disso, um Wall min size fixo (15 contratos).
- Ele precisa estar ali há pelo menos 5 segundos (Wall min age to show). Ofertas que aparecem e são canceladas em um ou dois segundos nunca são desenhadas.

Duas coisas que vale saber. Primeiro, tamanho em repouso não é compromisso — ordens limitadas são canceladas o tempo todo, e uma parede pode sumir no momento em que o preço se aproxima dela. O OrderVane mostra o que está no livro agora; ele não afirma nada sobre o que vai acontecer ali. Segundo, as paredes são um recurso só ao vivo: não existe livro de ofertas histórico, então as linhas de parede existem apenas para o estado atual do mercado.

Níveis de sessão

Um candle de footprint diz o que aconteceu dentro de um candle. Os níveis de sessão dizem em quais preços o mercado já passou tempo entrando em acordo — e são a referência com que a maioria dos traders de order flow realmente trabalha. O OrderVane os constrói a partir da sessão anterior e os mantém no gráfico enquanto a sessão de hoje transcorre. Isso vem ligado por padrão.

O que é desenhado:

- O perfil de volume da sessão anterior, à esquerda da sessão à qual ele pertence, para você ver onde aquela sessão construiu valor e onde deixou lacunas.
- VAH, VAL e POC estendidos para a direita, ao longo do dia de hoje, cada um rotulado com seu preço. São as linhas que você observa enquanto o preço se aproxima delas.
- Uma faixa de toque em volta de cada linha — alguns ticks de cada lado (Session levels: band ticks, 3 por padrão). O preço raramente para num número exato, então a faixa é o que "no nível" significa na prática.
- Uma marca de absorção quando um toque encontra um esforço incomum e o preço mal penetra a faixa. Ela é desenhada como uma barra curta sobre o nível, pelo tempo que o toque durou, com um rótulo `absorption` e uma seta indicando o lado de onde veio o toque: para cima quando o preço desceu até o nível, para baixo quando subiu até ele.

A marca de absorção é uma observação, não uma previsão. Ela diz: muito tamanho foi negociado neste nível e o preço não o atravessou. Isso é uma descrição do que já aconteceu. Não é uma probabilidade, nem um sinal, nem uma recomendação — o que você faz com ela é decisão sua.

Ela é desenhada depois do fato, não enquanto o preço chega, e só quando o preço não atravessou. Então toda marca que você vê está em um toque que o nível segurou, e um toque que rompeu não recebe marca. Olhando para trás, as marcas sempre vão parecer um histórico impecável; é assim que a marca é definida, não uma prova de que a absorção faz um nível segurar.

Escolhendo a sessão

Por padrão o horário da sessão fica em branco (Session levels: session hours). Nos futuros da CME de índices de ações, energia, metais, juros, moedas e grãos, o campo em branco significa o horário regular da bolsa no horário de Chicago — por exemplo 08:30–15:00 para ES e NQ e 08:00–13:30 para CL. Nos outros mercados o OrderVane escolhe a sessão na lista de sessões do gráfico. Para usar outro horário, digite-o no horário da bolsa, por exemplo `08:00-13:30`; para usar o dia de negociação inteiro, digite `full`.

> Vale conferir no seu ativo. Muitos símbolos expõem na plataforma apenas uma sessão combinada (a noturna mais o pregão regular), e a detecção automática só consegue escolher entre o que existe ali. Se o perfil que você obtém cobre muito mais horas do que esperava, digite as horas que quer em vez de depender da detecção automática.

Session levels: sessions back (1 por padrão) controla quantas sessões anteriores são desenhadas. As sessões adicionais são desenhadas apagadas e sem a faixa de toque — a faixa marca o nível que está sendo medido, e medir contra vários dias ao mesmo tempo não é a função dela.

O perfil que é desenhado e os níveis que são medidos são o mesmo objeto, então o que você vê e o que a marca de absorção julga nunca podem se desencontrar. Se você mudar a porcentagem da Value Area ou o horário da sessão, o perfil é reconstruído; você também pode forçar uma reconstrução pelo menu rápido quando a plataforma tiver preenchido mais histórico desde a primeira construção.

Janela do Session Map

Os níveis de sessão no gráfico mostram o valor de ontem. O Session Map coloca isso em contexto: as últimas cinco sessões e o dia de hoje em um único eixo de preço, em uma janela própria, para você poder mantê-lo em um segundo monitor enquanto o gráfico fica limpo. A janela vem ligada por padrão e abre quando o OrderVane Pro está em um gráfico.

O que a janela mostra:

- LAST 5 SESSIONS — cinco sessões passadas lado a lado, cada uma com seus candles, seu perfil de volume, sua Value Area e seu POC, e seu VWAP. A Value Area também é desenhada como uma faixa atrás dos candles, ao longo das horas em que foi medida, e o perfil mostra a Value Area em cor e o restante em cinza. O rótulo acima de cada uma diz como o valor daquela sessão ficou em relação à sessão anterior a ela: Higher value, Overlapping higher, Inside value, Outside value, Unchanged value, Overlapping lower ou Lower value.
- TODAY — os candles de hoje com o perfil em formação à direita, o VWAP de hoje, e o VAH, o POC e o VAL da sessão anterior desenhados de um lado ao outro.

- VALUE (à esquerda) — o VAH, o POC e o VAL da sessão anterior como preços, onde o último preço está em relação a essa Value Area (dentro dela, ou quantos ticks acima do VAH ou abaixo do VAL), e o rótulo da sessão anterior.
- WATCH (à esquerda) — até quatro níveis próximos, numerados do preço mais alto para baixo, cada um com o que ele é e a quantos ticks de distância está. Os mesmos números marcam esses níveis no eixo de preço.
- LAST 10 / 20 SESSIONS (à esquerda) — das últimas 10 e das últimas 20 sessões, quantas levaram o valor para cima, quantas o levaram para baixo e quantas não fizeram nem uma coisa nem outra (dentro, fora ou inalterado em relação à sessão anterior), mais o quanto o meio da Value Area se deslocou em cada um desses intervalos (Net move).
- VOLATILITY (à esquerda) — o ATR atual em candles de 5 minutos e como ele se compara com o que é normal para este horário do dia.

Tudo na janela é uma descrição do que já foi negociado. A linha no topo da janela diz isso — `description, not a forecast` — e a lista WATCH é uma lista de lugares, não uma sugestão para agir neles.

Uma janela, um gráfico

Existe uma única janela do Session Map, e ela segue um único gráfico. É pela linha Session Map window do menu rápido (no grupo PREV SESSION VA) que você a controla:

- Em um gráfico que a janela não está seguindo, a linha mostra Session Map: follow here. Clique nela e a janela passa para aquele gráfico.
- Se a janela estiver escondida atrás de outras janelas ou minimizada, um clique na linha a traz para a frente. O clique seguinte a fecha.
- Se a janela estiver fechada, um clique a abre para aquele gráfico.

Fechar a janela com o botão X da barra de título dela a mantém fechada, inclusive depois de você reiniciar o Quantower. Reabra-a pela linha do menu rápido, ou desligando e ligando a configuração Session Map window.

Mudar o timeframe ou o tipo de candle do gráfico não fecha a janela.

O menu da própria janela

Clique no botão de menu na barra de título da janela — o mais à esquerda dos botões na extremidade direita dela — ou clique com o botão direito em qualquer ponto dentro da janela:

- Always on top — mantém a janela acima das outras janelas. A tecla T faz o mesmo.
- Snap to — ao que a janela se encaixa quando você a move: Off, QT windows ou QT windows + screen edges.
- Theme — sete paletas. Vale só para esta janela; o gráfico mantém as próprias cores. Com Light, o mapa em si continua escuro por enquanto.
- Sections — liga ou desliga os blocos Volatility, Watch levels e Value history. Value é sempre mostrado. Os cartões do lado esquerdo aparecem quando a janela tem pelo menos 1100 px de largura.
- Watch levels — quantos mostrar (3 a 6), e quais tipos incluir além do VAH, do VAL e do POC da sessão anterior, do VWAP e do POC de hoje: a máxima e a mínima da sessão noturna, a máxima e a mínima da sessão anterior, a máxima ou a mínima de hoje que se sustenta há 15 minutos ou mais, e os limites de valor de duas sessões atrás que ficam fora do valor da sessão anterior.
- VWAP — mostra ou esconde as linhas de VWAP, a de hoje e a de cada sessão passada.

- Chart crosshair link — ativado por padrão: o preço sob o mouse no gráfico é marcado na janela no mesmo preço com uma linha pontilhada e uma etiqueta de preço, e o preço sob o mouse na janela é marcado no gráfico. Vale para o gráfico que a janela está seguindo. Desative aqui.
- Session hours — Automatic usa a lista de sessões da bolsa; Regular hours usa o horário do pregão regular que você digitar uma vez, no horário da bolsa (o menu mostra que horas são lá). A janela lembra o último horário regular usado naquele instrumento, então você alterna entre os dois com um clique. Um horário que cubra todo o dia de negociação não é aceito como horário regular. É a mesma configuração que Session levels: session hours, então os níveis de sessão do gráfico e a janela sempre usam a mesma sessão.
- Minimize (também a tecla X do teclado enquanto a janela está ativa) e Close window.

A janela guarda sua posição, seu tamanho, seu tema e essas escolhas em `Documents\OrderVane_SessionMap\desk_window.json`. Apagar esse arquivo devolve a janela à posição inicial, na parte de baixo da sua tela principal.

Do que ele precisa

O Session Map lê o símbolo do gráfico e carrega para ele um histórico próprio, principalmente candles de um minuto com volume. Enquanto esse histórico está carregando, a janela avisa. Se a sua conexão não fornece esse histórico para o símbolo, a janela também avisa isso, em vez de desenhar um mapa vazio.

Quando o horário da sessão está em automático e a lista de sessões do gráfico tem apenas uma sessão de dia inteiro, a janela usa esse dia inteiro e mostra `RTH not set (one full-day session)`. Para ver o pregão regular, digite o horário dele em Session hours.

Lista de negócios grandes

Na coluna de botões à esquerda do gráfico há um botão com um ícone de lista (três pontos e linhas). Clique nele e uma janela separada se abre com os negócios grandes desse gráfico, os mais recentes primeiro. Ela lista os mesmos negócios que as bolhas desenham — o mesmo mínimo e as mesmas barras carregadas —, até 500 linhas. Clique no botão de novo para fechar a janela.

- Colunas — TIME (seu horário local; a data aparece quando não é hoje), SIDE (B = compradores tomaram a oferta, S = vendedores bateram na demanda), PRICE e SIZE. A barra dentro de SIZE compara o negócio com o maior da lista, dividida em partes de compra e venda; um número em negrito é pelo menos o dobro do mínimo do gráfico.
- Alargue a janela para mais três colunas — delta% (compra menos venda como parte do negócio), BASIS (o negócio como parte de todo o volume da janela base, Basis volume interval) e L2 % (o negócio como parte do tamanho em espera do lado oposto do livro naquele momento, só negócios ao vivo, Level2 level count). Passe o mouse sobre o cabeçalho de uma coluna para ver a explicação.
- Clique numa linha — o gráfico vai até aquela bolha e a circula por alguns segundos (Highlight color). As setas para cima e para baixo percorrem as linhas e o gráfico acompanha; Enter volta à linha escolhida e Home vai à mais recente.
- Barra de ferramentas — All / Buy / Sell, um tamanho mínimo para esta lista ([–]/[+], segure Shift para passos de 10, a roda do mouse, ou clique no número para digitá-lo; nunca fica abaixo do mínimo de bolhas do próprio gráfico), um alfinete que mantém a janela no topo e um botão que volta ao negócio mais recente.

- Clique direito na janela — Theme (Auto segue o Quantower, Dark, Light, Slate, Terminal), Snap to windows (alinha a janela a uma janela do Quantower quando você a arrasta para perto), Always on top, Go to newest. A janela lembra posição, tamanho, tema e a opção de ficar no topo.

Há uma janela de lista por vez, e ela mostra o gráfico cujo botão você clicou por último. Para esconder o botão, desligue Big trades list no grupo MARKERS do painel rápido ou nas configurações. Buy/sell split, logo ao lado, desenha cada bolha com suas partes de compra e venda.

Volume shelves — o Pro acrescenta o histórico

Os shelves em si funcionam como no Lite: um preço que tomou uma fatia incomum do volume ao seu redor, mantido no gráfico, medido contra três janelas ao mesmo tempo. A descrição completa está no guia do Lite.

O que o Pro acrescenta é uma contagem em cada shelf. Quando o preço volta a um nível, o OrderVane observa o que os fechamentos fazem com ele:

- `3/8` — o preço visitou aquele shelf oito vezes, e três dessas visitas terminaram sem um fechamento do outro lado. Isso é um registro, não uma previsão. Nós de fato procuramos o padrão que você esperaria — que um shelf que se sustentou antes tenha mais chance de se sustentar de novo — e não conseguimos encontrá-lo nos nossos próprios dados. Por isso o rótulo não traz nenhuma marca de aprovação ou de falha. Ele dá os dois números e deixa você decidir quanto eles valem. O contador vem desligado; ative `Volume shelf verdict counter` nas configurações para exibi-lo.
- A linha traz o estado atual. Enquanto o último fechamento respeitou o nível, a linha fica sólida e com espessura total; assim que um fechamento cai além dele, a linha fica tênue e pontilhada. A contagem continua de qualquer forma, então uma linha tênue mostrando `2/9` diz "sustentou-se duas vezes em nove visitas, e o fechamento mais recente atravessou".

O fechamento decide. Um pavio que atravessa o nível não é um rompimento — o preço precisa terminar um candle do outro lado. A profundidade da penetração, o tempo passado além do nível e a absorção no nível são evidências que você pode ler nos outros marcadores; elas não têm voto.

Shelves rompidos continuam no gráfico. O OrderVane não afirma que um suporte rompido vira resistência — ele registra apenas que o nível deixou de se sustentar, e deixa a leitura com você.

A camada de medição

Tudo até aqui lê um candle. As duas ferramentas abaixo medem através dos candles: uma grade de estatísticas ancorada na borda do gráfico e um range profile que você arrasta sobre qualquer trecho do gráfico. A grade vem ligada por padrão; o range profile precisa que você desenhe uma caixa primeiro.

Grade de estatísticas por candle

Uma tabela compacta ancorada no topo ou na base do gráfico, uma coluna por candle, alinhada aos próprios candles. Cada linha é uma medição: volume total, delta, delta como porcentagem do volume, delta acumulado da sessão, o maior e o menor delta atingidos dentro do candle, volume por segundo e duração do candle. As linhas ligam uma a uma, então você pode deixar só duas ou três, e ela não atrapalha.

Duas linhas se comportam de forma diferente. Duration é uma constante num gráfico de tempo — só diz algo em candles de tick ou de range, por isso vem desligada. A linha de velocidade do tape não é um número, e sim um pequeno histograma da medição que você escolher — tamanho médio da negociação por padrão, ou negociações, volume ou delta por segundo — e a cor é a direção do delta daquele candle. No estilo bipolar padrão, as barras com delta positivo ficam acima de uma linha central e as com delta negativo pendem abaixo dela.

Com heat coloring ativo, as células são sombreadas pelo valor, e um candle atípico salta aos olhos sem que você leia o número. A escala segue o que está na tela, e o candle que ainda está se formando fica fora dessa escala para não distorcê-la.

> Células vazias são honestas. Se um candle não tem nenhuma fonte de delta — nem dados de tick nem a análise de volume da plataforma — as linhas de delta imprimem um traço em vez de zero. Um zero seria lido como "perfeitamente equilibrado", o que é uma afirmação diferente de "não se sabe".

Range profile (arraste para desenhar)

Clique no botão de perfil na borda esquerda do gráfico e arraste uma caixa sobre qualquer trecho. O OrderVane monta um perfil de volume exatamente para aquele intervalo e o desenha na hora — sem esperar a plataforma recalcular.

Cada caixa é independente. Sob uma caixa selecionada aparece uma fileira de chips com o que mais se muda: a fonte de cada lado, a Value Area ligada ou não e sua porcentagem, o POC, o agrupamento de linhas em ticks e o ímã. Os dois lados podem mostrar coisas diferentes — volume de um lado e delta do outro é uma configuração comum, e o formato de borboleta que surge facilita ver onde houve tamanho sem direção.

Alguns comportamentos valem conhecer. As caixas são desenhadas sem preenchimento e com borda pontilhada, para não cobrir o gráfico. O perfil acompanha a caixa: mova-a ou redimensione-a e os números são reconstruídos. E, por padrão, todas as caixas do gráfico compartilham uma escala, então uma caixa sobre uma hora agitada desenha barras visivelmente maiores que uma sobre uma hora calma — desligue isso se preferir que cada caixa use toda a sua largura.

Seus primeiros 30 minutos

Uma ordem que dá para seguir:

1. Aproxime até as células aparecerem. Alargue os candles até os números caberem. Se você só vê candles, ainda está abaixo do limiar — esse é, de longe, o motivo mais comum de "não aparece nada".
2. Leia um candle com calma. Localize o POC (dourado, com estrela), os limites pontilhados da Value Area e os rótulos de volume total e delta acima do candle. Deixe "esquerda = compra, direita = venda" virar hábito antes de acrescentar mais coisa.
3. Encontre os desequilíbrios. Procure as meias células coloridas em negrito e, depois, os pontos onde várias se empilham. Essas pilhas viram as zonas estendidas que você vai reutilizar de verdade.
4. Ajuste o agrupamento de linhas. Abra o menu rápido e mexa em Ticks per row. Menos dá detalhe, mais dá linhas legíveis ao afastar. Não existe valor certo — depende do tamanho do tick do ativo e da distância em que você opera.

5. Ligue os níveis um de cada vez. No grupo LEVELS do menu rápido, ative Naked POC lines, depois Zero print levels, depois Unfinished auction, e veja o que cada um acrescenta no seu ativo. Ligar tudo de uma vez torna difícil saber qual linha é qual. A Overlay legend vem ligada e começa recolhida como uma pequena pílula `> Legend` no canto superior direito — clique para abrir um quadro que nomeia os tipos de linha e zona presentes no seu gráfico, incluindo zero prints, níveis de sessão e marcas de absorção. As linhas Naked POC são a única família sem linha na legenda; em vez disso, elas se rotulam com `nPOC` sobre a própria linha.
6. Confira as paredes (só com Level 2). Observe uma parede por alguns minutos antes de confiar nela — veja com que frequência ela segura e com que frequência é retirada no seu ativo.
7. Deixe rodando por uma sessão. Algumas detecções precisam de histórico, e o preenchimento profundo de ticks vai completando o passado em segundo plano enquanto você trabalha.

> Instalando no fim de semana? O passado é preenchido a partir do histórico de ticks da sua corretora, e a maioria das corretoras não devolve nada fora do horário de mercado. Espere um gráfico quase vazio até a próxima sessão — e espere que ele se preencha sozinho assim que os dados ao vivo voltarem.

Próximos passos

- Deixe do seu jeito. Clique com o botão direito no nome do OrderVane -> Settings para ajustar o conteúdo das células, cores, agrupamento de linhas, limiares e sons.
- Apenas visualização, por escolha. O OrderVane visualiza order flow — nunca envia ordens nem dá sinais de compra/venda. O controle é sempre seu.
- Precisa de ajuda? Escreva para hello@ordervane.com — teremos prazer em ajudar.

Licença e ativação

- Compra única. O OrderVane Pro é uma compra única — não é assinatura.
- Vinculada ao computador. Sua licença ativa em até dois computadores — o de mesa e o notebook, por exemplo. A ativação fica vinculada à máquina em que você digita a chave.
- Tolerância de conectividade. A primeira ativação precisa ser feita online. Depois disso, uma queda breve não bloqueia você: sem conexão com a internet, sua licença continua válida por até 7 dias após a última verificação bem-sucedida; se você estiver online, mas nosso serviço de licenciamento não puder ser contatado, o software continua tentando; apenas se o serviço permanecer inacessível por cerca de 2 horas ele pausa — seus desenhos no gráfico ficam ocultos e um aviso é mostrado — até o serviço voltar, e então retoma automaticamente.
- Trocar de computador. No PC antigo, abra as configurações do OrderVane, marque as duas caixas — "Release license from this PC" e a de confirmação ao lado — e aplique; as duas são necessárias, para que um clique acidental não libere sua vaga. Isso libera a vaga e você já pode digitar a chave no computador novo. O campo da chave é esvaziado ao liberar, então guarde sua chave onde possa encontrá-la.
- Guarde bem sua chave — ela está no seu e-mail de compra.

> O que consome uma vaga — a ativação é gravada por conta de usuário do Windows, na sua pasta `Documents`. Apagar essa ativação gravada, ou rodar o Quantower com outra conta do Windows no mesmo PC, conta como uma máquina nova e consome outra vaga.

Atualizar para uma nova versão

Quando existe um pacote mais recente, o nome do indicador no seu gráfico mostra ↑ Update available. As atualizações fazem parte da sua licença — o passo a passo completo está em ordervane.com/update.

1. Baixe o pacote atual pela página do seu pedido — abra o link do e-mail de compra ou vá a app.lemonsqueezy.com/my-orders e informe o e-mail que usou no pagamento. Esse link de download sempre entrega o pacote atual, não o que você comprou na época.
2. Feche o Quantower.
3. Substitua o `OrderVane_Pro.dll` antigo pelo novo (ou substitua a pasta `OrderVane_Pro` inteira).
4. Reinicie o Quantower.

Seus gráficos, layouts e configurações do OrderVane são preservados — não é preciso adicionar o indicador de novo nem digitar a license key outra vez.

O OrderVane verifica uma vez por dia se existe uma versão mais recente e mostra um aviso de update available no rótulo de nome do gráfico, se houver. Essa verificação não envia nada — nem license key, nem identificador de máquina, nem dados de gráfico ou de operações — e nunca baixa ou instala nada sozinha.

Desinstalar

1. Vai mudar de computador? Libere a vaga primeiro (veja Licença e ativação acima). A liberação é feita de dentro do indicador, então, uma vez apagada a pasta, você não conseguirá mais liberar aquela vaga sozinho.
2. Feche o Quantower.
3. Apague a pasta `OrderVane_Pro` de `...\Settings\Scripts\Indicators`.
4. Reinicie o Quantower.

Solução de problemas

Sintoma	Solução
O OrderVane não está na lista de indicadores	Confirme que o arquivo está em `...\Scripts\Indicators\OrderVane_Pro\OrderVane_Pro.dll` e reinicie completamente o Quantower (feche o aplicativo, não só a janela do gráfico).
"Can't restore indicator" / some depois de reiniciar	Verifique se você substituiu (e não duplicou) a DLL e se reiniciou completamente. Se continuar, remova e adicione o indicador de novo e salve seu workspace.
Aparece a marca d'água / os marcadores não aparecem	Digite uma license key válida nas configurações e verifique sua conexão (a primeira ativação é online).
"Activation limit reached"	A chave já está ativa em dois computadores. Use "Release license from this PC" em um deles, ou fale com o suporte.

Sintoma	Solução
Nenhuma célula dentro dos candles	Aproxime o zoom. Por padrão, as células somem abaixo de 34 px de largura de candle (Footprint cluster min bar width). Confira também se Footprint cells está ligado no menu rápido.
As células mostram blocos coloridos, mas sem números	Footprint: hide cells when numbers do not fit está desligado (vem ligado e, nesse caso, esconde as células), e as linhas estão baixas demais para o texto. Aproxime mais, aumente Ticks per row para ter menos linhas e mais altas, ou reduza Footprint text min row height.
Alguns candles estão vazios ou hachurados	Sua corretora não forneceu o detalhamento por preço daquele trecho. A hachura aparece em quase qualquer zoom; aproximando, você também vê o volume total. É um limite de dados, não uma falha.
Células e bolhas demoram a preencher ao abrir um gráfico	O Quantower está recalculando a análise de volume do histórico carregado. Carregue um período menor se precisar de mais rapidez. O aviso "Footprint loading..." some assim que as primeiras células aparecem à vista — ele não indica que todo o período está pronto, e candles mais antigos podem continuar preenchendo por trás.
Os candles parecem diferentes dos meus outros gráficos	É por escolha. O OrderVane desenha os próprios candles e esconde os do Quantower para que não se sobreponham. Para voltar aos da plataforma, desligue os dois: Cover platform candles e Wide candle overlay enabled. Desligar só o primeiro deixa dois candles desenhados um sobre o outro; desligar só o segundo deixa você sem candle nenhum, porque o desenho de candles da plataforma continua escondido.
Nenhuma linha de parede aparece	As paredes de ordens precisam de Level 2 (profundidade de mercado). Se o seu feed não traz profundidade, nada é desenhado. Se traz, tente reduzir Wall size multiple ou Wall min age to show.
Nenhum som nos alertas	Os sons vêm ligados e são criados automaticamente em `Documents\OrderVane_Sounds\`. Verifique o volume do Windows e as opções de som nas configurações do OrderVane. Os sons só disparam em negociações que estão acontecendo agora — carregar marcadores históricos é silencioso, por escolha. Para os sons de cluster, também é preciso ligar Aggression cluster detection (vem desligado); os marcadores de losango podem aparecer sem ele, o som não.
Nenhum marcador aparece	Confirme que o ativo tem dados de negociações (time & sales) ao vivo ou históricos. Alguns marcadores precisam de volume suficiente para aparecer.
Não acontece nada ao clicar em Add	A partir da v1.5 o gráfico mostra o motivo numa linha. Se mencionar a versão do Quantower, atualize o Quantower (1.144.4 ou superior); caso contrário, envie essa linha para hello@ordervane.com.
O antivírus sinaliza ou remove a DLL	É um falso positivo com um indicador novo e sem assinatura. Restaure `OrderVane_Pro.dll` da quarentena e adicione uma exceção para a pasta `...\Indicators\OrderVane_Pro`.

Referência de configurações

Clique com o botão direito no nome do OrderVane no gráfico -> Settings. O Pro inclui todas as seções do Lite — License, Power Trades, Power Trades (Advanced), Big Trade Display, Adaptive Threshold, Aggression, Absorption, Sounds — sem alterações. As seções abaixo são as que o Pro acrescenta, na ordem em que aparecem na janela de configurações.

> Os nomes das configurações ficam em inglês de propósito — a janela de configurações do Quantower é em inglês, então traduzi-los faria você não encontrá-los.

Tudo é apenas visualização — o OrderVane visualiza order flow e nunca envia ordens nem sinais. As configurações novas valem para instâncias novas, então a maioria só mexe em cores, agrupamento de linhas e limiares.

DOM Analysis — paredes de ordens

As linhas de parede precisam de Level 2 (profundidade de mercado) — sem profundidade, nenhuma linha é desenhada. A última linha, a legenda de sobreposição, está agrupada aqui nas configurações, mas não precisa de dados de profundidade.

Configuração	O que faz
Bid/ask walls (resting size)	Chave geral das linhas de parede.
Wall size multiple (x avg)	Quantas vezes o nível médio escaneado o tamanho em repouso precisa ser para contar como parede.
Wall auto floor (adapt to symbol)	Deriva o tamanho mínimo de parede do próprio livro deste ativo, para você não precisar conhecer o tamanho típico dele.
Wall min size (contracts)	O mínimo manual usado quando o auto floor está desligado.
Wall scan depth (levels)	Quantos níveis do livro são escaneados de cada lado.
Wall threshold mode / Wall percentile (0.50-0.99)	Julgar por múltiplo da média ou por percentil da distribuição escaneada — e qual percentil.
Wall combine ticks (1=off)	Junta ticks adjacentes em um nível antes de julgar, para ativos com tick muito fino.
Wall min age to show (sec, 0=off)	Quanto tempo uma parede precisa persistir antes de ser desenhada. Filtra ofertas que somem em segundos.
Wall bid color / Wall ask color	Cores de linha para paredes do lado comprador / vendedor.
Wall show size label	Escreve o tamanho em repouso ao lado da linha. Desligado desenha só a linha.
Overlay legend (level types)	Um quadro recolhível que nomeia os tipos de linha e zona desenhados no gráfico. Vem ligado e começa recolhido como uma pílula `> Legend`, ocupando quase nada até você clicar.

Footprint — as células

Configuração	O que faz
Footprint cluster cells enabled	Chave geral da escada de compra/venda dentro dos candles.
Footprint lookback bars	Um limite de reserva. Normalmente as células são construídas para o intervalo que você está vendo, então rolar para trás continua preenchendo; este valor só é usado quando esse intervalo visível não pode ser resolvido.
Footprint tick engine	Constrói as células com a agregação de ticks do próprio OrderVane em vez de esperar a análise de volume da plataforma, então trocar de tempo gráfico mostra resultado na hora.
Tick backfill hours / Deep tick backfill	Quantas horas de ticks solicitar e se deve continuar recuando em segundo plano. Ambos dependem de a sua corretora fornecer histórico de ticks.
Footprint: read Volume Profile	Em um gráfico com agregação Volume Profile, lê os níveis de preço já armazenados em cada candle. Não faz nada em um gráfico de tempo comum.
Footprint cell data type	O que é o número da célula: volume, número de negociações, percentual de compra/venda do nível ou tamanho médio da negociação.
Footprint column layout	Compra e venda lado a lado, ou uma única coluna mostrando volume ou delta.
Footprint bar style	Muda a aparência inteira de uma vez: Custom, Numbers, Histogram profile, Delta blocks, Volume blocks, Ladder ou Heat row.
Footprint color scheme	Nove paletas de célula (Classic, OrderVane, OrderFlow, LightWater, Monochrome, Gold/Purple, Steel, Ice/Fire, Neon).
Footprint cell intensity basis	Se o sombreado da célula segue o volume ou o delta.
Footprint cell intensity reference / Footprint intensity fixed value	Escalar o sombreado por candle, pela tela inteira, ou contra um número fixo definido por você.
Footprint cell background style	Divisão central, volume alinhado à direita, ou dividido para as bordas externas.
Footprint cell volume bars / Footprint cell bar scale	A barra desenhada atrás de cada número, e se ela escala pela tela inteira, só por aquele candle, ou por aquele candle com curva de raiz quadrada.
Footprint cell number format	Auto (k), dígitos brutos, ou K/M.
Footprint cell text align	Alinhamento do número em layouts de coluna única.
Footprint cell text high-contrast	Mantém os números comuns neutros e coloca um fundo escuro atrás deles, deixando a cor reservada ao desequilíbrio e ao POC.
Footprint hide zero values	Esconde o "0" nas células em que um lado não negociou.
Footprint grid background	O painel mais escuro atrás da área de células.
Footprint big cell top N	Destaca as N maiores células de cada candle (0 = desligado).

Configuração	O que faz
Footprint delta outlier highlight	Contorna as células cujo delta é um valor atípico dentro daquele candle.
Footprint price step (ticks, 1=off)	Quantos ticks são agrupados em uma linha.
Footprint price step auto (ATR)	Deriva o agrupamento de linhas da volatilidade recente. Ligado, vale o maior entre este e o seu valor manual.
Price step ATR length / Price step ATR multiplier	O período e o multiplicador de ATR usados pelo agrupamento automático.
Footprint row height dynamic / Footprint row height (px, 8-40)	Deixar a altura da linha seguir o zoom, ou fixá-la em pixels.
Footprint row height gap (px)	Separação visual entre linhas.
Footprint cluster min bar width	Abaixo desta largura de candle as células são escondidas e só o candle é desenhado.
Footprint text min bar width / Footprint text min row height	Abaixo destes, os números das células são escondidos — e as células também, enquanto Footprint: hide cells when numbers do not fit estiver ligado (padrão); desligado, restam as caixas de cor.
Footprint text dust filter %	Células menores que essa proporção da maior célula do candle perdem o número. Linhas desequilibradas e o POC ficam de fora.
Footprint text avoid candle body	Desloca os números para o lado, para não ficarem sobre o corpo do candle.
Footprint cluster render width % / Footprint bar spacing px	Quanto da largura do candle as células ocupam, e um espaçamento fixo em pixels entre candles.
Footprint cell margin (px, 0-10)	Margem esquerda/direita dentro da área de células.
Footprint volume profile	Um histograma de volume horizontal ao lado de cada candle.
Footprint profile width % (10-50) / Footprint profile gap (px, 0-10)	A largura dele e o espaço entre ele e o candle.
Footprint profile color mode	Uma única cor de volume, ou colorido pela direção do delta.
Show volume on bar / Show delta on bar	Os rótulos de volume total e delta acima de cada candle.
Show extreme delta highlight / Extreme delta percent	Destaca o rótulo de delta quando delta sobre volume passa do percentual que você definir.
Footprint value area style	Sombreado de fundo, linhas de limite pontilhadas, ou os dois.

Configuração	O que faz
Footprint VA lines on zoom-out	Mantém as linhas pontilhadas da Value Area visíveis depois que as células somem.
Show zero print levels / Zero print min side volume	Marca linhas em que um lado não teve nenhuma negociação, e quanto o outro precisa ter negociado para valer. Vem ligado — aumente o limiar de volume se o gráfico ficar cheio demais.
Reload markers	Marca um preço onde continuam chegando grandes negociações na mesma direção.
Reload window (sec) / Reload min count	A janela de tempo e quantas repetições são exigidas.
Unfinished auction marking	Marca uma máxima ou mínima de candle em que os dois lados negociaram. Vem desligado — ligue quando for usar.
High-volume bar basis / Highlight high-volume bars	Contorna um candle inteiro em dourado quando ele passa de um limiar de tamanho, e qual medida esse limiar usa (0 = desligado).
Footprint quick panel (on-chart)	O botão e o painel rápido sobre o gráfico.

Configuração	O que faz
Show volume on bar (top/bottom totals) / Show delta on bar (top/bottom totals)	Os rótulos de volume total e delta desenhados acima de cada candle. Ambos vêm ligados.
Show extreme delta highlight (bar bottom)	Marca candles cujo delta está incomumente de um lado só. Vem desligado.
Highlight high-volume bars (total volume, 0=off)	Contorna qualquer candle cujo volume total passe de um número definido por você. 0 desliga.
Footprint cluster min bar width (px)	Quão largo um candle precisa ser antes de as células serem desenhadas. Abaixo disso você só vê candles.
Footprint text min bar width (px)	Quão largo um candle precisa ser antes de os números serem desenhados. Entre os dois limiares, as células também são escondidas (padrão) — ou aparecem como células coloridas sem números se Footprint: hide cells when numbers do not fit estiver desligado.
Footprint profile min bar width (px)	Quão largo um candle precisa ser antes de o histograma lateral ser desenhado.
Footprint: hide cells when numbers do not fit	Nos zooms em que os números não cabem, esconde também as células em vez de deixar blocos de cor. Vem ligado.
Footprint: numbers need histogram	Só desenha os números das células onde o histograma também é desenhado, para que os números nunca fiquem soltos sem a forma atrás.
Footprint: bar column separator	Uma linha tênue em cada limite de candle, para que a escada de um candle seja lida como um bloco.

Imbalance — desequilíbrio e zonas empilhadas

Configuração	O que faz
Footprint imbalance ratio	Quantas vezes menor o lado oposto precisa ser para a meia célula contar como desequilibrada.
Imbalance basis	Julgar por proporção de volume ou por delta.
Imbalance mode	Comparar as duas metades da mesma linha, na diagonal contra o preço vizinho, ou os dois.
Diagonal imbalance enabled (adjacent-price)	Ligue para comparar o lado de venda de um preço com o de compra um tick abaixo (e o de compra com o de venda um tick acima). Vem desligado.
Imbalance highlight style	Borda de meia célula, ou uma caixa dourada em volta da linha inteira.
Show stacked imbalance accent (per-cell side segments)	Ligue para uma faixa fina de cor no lado desequilibrado de cada célula empilhada.
Imbalance auto min volume	Deriva um volume mínimo de linha do que está na tela, para o filtro continuar valendo ao trocar de ativo ou de tempo gráfico.
Imbalance min volume (0=off)	Um mínimo manual no lugar. Também evita que um único contrato conte como proporção infinita quando o outro lado está vazio.
Imbalance min delta (0=off)	Exige, além disso, essa quantidade de delta na mesma direção.
Imbalance tiers enabled	Ligue para colorir de forma diferente os desequilíbrios mais fortes.
Imbalance tier 2 ratio / Imbalance tier 3 ratio	As proporções em que começam o segundo e o terceiro níveis (0 = desligado).
Imbalance tier 2 color / Imbalance tier 3 color	As cores deles.
Footprint stacked imbalance bins	Quantas linhas desequilibradas seguidas formam uma zona.
Stacked imbalance zone extend (until broken)	Estende a zona para a direita até o preço atravessá-la.
Stacked zone max active (1-50) / Stacked zone max age bars	Quantas zonas ficam na tela ao mesmo tempo (as mais recentes primeiro) e quando as antigas expiram.
Equal bid/ask highlight	Ligue para marcar linhas em que os dois lados negociaram quase o mesmo.
Equal bid/ask tolerance (%) / Equal bid/ask color	Quão perto conta como igual, e a cor usada.

Configuração	O que faz
Imbalance tier 2 ratio (0=off) / Imbalance tier 3 ratio (0=off)	Segundo e terceiro limiares opcionais acima da proporção base, cada um com sua cor, para que um desequilíbrio de 5x não pareça igual a um de 15x. 0 desliga.

Configuração	O que faz
Stacked zone max age bars (20-2000)	Por quanto tempo uma zona empilhada sem toque continua se estendendo antes de ser retirada.

POC & Value Area

Configuração	O que faz
Show POC highlight (yellow fill + outline + star)	Marca o preço mais negociado de cada candle.
POC highlight color	A cor dele.
POC outline width (px)	Espessura do contorno.
POC show star marker	Se, além do preenchimento e do contorno, a estrela também é desenhada.
Naked POC extension (until touched)	Ligue para estender à direita o POC de um candle não tocado até o preço voltar a ele, e então esmaecê-lo.
Show per-candle Value Area shading	Marca o centro ponderado por volume de cada candle.
Value Area percent (50-95, std 68)	Que parte do volume do candle a Value Area cobre. A convenção do mercado é 68. Qualquer número inteiro de 1 a 100 serve; no grupo STYLE do painel rápido é a mesma configuração, Value area %.

Candles & Takeover

Configuração	O que faz
Cover platform candles	Esconde os candles do próprio Quantower para não se sobreporem aos do OrderVane. Vem ligado.
Cover mode	Como esconder: fundo inteiro, só a área dos candles, recolorir, ou desligar o desenho de candles da plataforma (o padrão).
Cover color / Cover background sampling	A cor usada pelos modos de cobertura, e se deve amostrar os pixels ao redor para a cobertura combinar com fundos de outros indicadores.
Wide candle overlay enabled	Desenha o candle do próprio OrderVane. Com os candles da plataforma escondidos, este é o seu candle — desligue os dois para voltar aos da plataforma.
Wide candle style	Classic, Border only, Modern left, Modern center, Brick, Histogram, Gradient, ou largura fixa de 12 px.
Candle body width (% of bar)	Largura do corpo como proporção do candle.
Wide candle width multiplier	Escala toda a área do candle.
Wide candle body opacity	Opacidade do preenchimento do corpo. Mais baixa deixa ver as células atrás.
Candle outline width (px)	Espessura da borda e do pavio.

Configuração	O que faz
Wide candle border color	Por direção, ou um ciano / branco / amarelo fixo.
Candle up color / Candle down color	Cores de candle de alta e de baixa.
Candle fill dim over cells (%)	Escurece o preenchimento do corpo nos zooms em que os números das células aparecem, para eles continuarem legíveis. 100 desliga o escurecimento.
Wide candle wick end marks	Ligue para marcas horizontais curtas na abertura e no fechamento.
Style preset (apply once)	Aplica de uma vez um conjunto coordenado de configurações visuais — Signature, Classic ou Minimal Delta — e depois volta para Custom.
Delta shadow when zoomed out	O triângulo de direção desenhado abaixo de cada candle depois que as células somem.

Bar Stats — a grade por candle

Uma coluna por candle, uma linha por medição, ancorada no topo ou na base. As linhas ligam uma a uma.

Configuração	O que faz
Bar stats grid enabled (per-bar Vol/Delta/MaxD/MinD/V-s/Dur)	Chave geral da grade.
Bar stats grid position	Ancorá-la no topo ou na base do gráfico.
Bar stats: show Volume row / show Delta row	Volume total negociado e compras menos vendas, por candle. Ambas vêm ligadas.
Bar stats: show Delta% row	Delta como percentual do volume daquele candle.
Bar stats: show Cum Delta row (session)	Delta acumulado desde o início da sessão.
Bar stats: show Max Delta row / show Min Delta row	O maior e o menor delta atingidos em qualquer momento dentro do candle, não só no fechamento.
Bar stats: show Vol/Sec row	Volume dividido pela duração do candle.
Bar stats: show Duration row	Duração do candle em segundos. É constante em um gráfico de tempo, por isso vem desligada e só é útil em candles de tick ou de range.
Bar stats: show Trades row / show Buy volume row / show Sell volume row	Número de negociações e os dois lados separados. Vêm desligadas; precisam de uma fonte de dados que as informe.
Bar stats: show POC price row	O preço mais negociado de cada candle, como preço.
Bar stats: show Delta change row	O delta deste candle menos o do anterior.

Configuração	O que faz
Bar stats: heat coloring (value-scaled cell background)	Sombreia cada célula pelo seu valor em relação ao que está na tela, para os atípicos saltarem sem leitura de números. O candle em formação fica fora da escala.
Bar stats row height px (10-24) / Bar stats: number font scale	Altura da linha e um multiplicador do tamanho do número para telas de alta densidade.
Bar stats positive color / Bar stats negative color	Cores para valores positivos e negativos.
Bar stats: clearance below grid (%)	Espaço extra mantido entre a grade e a área de preços.
Bar stats: bottom offset (px)	Eleva uma grade ancorada na base, para quando a plataforma desenha ali o próprio histograma de volume.

Tape Speed — a linha medidora

Velocidade do tape: com que rapidez as negociações chegam, medida contra a média da própria sessão e não contra um número fixo.

Configuração	O que faz
Bar stats: show Tape speed row	Acrescenta a linha de velocidade à grade de estatísticas.
Bar stats: tape speed style	Meter (barras), Numbers + heat, ou Meter (bipolar) — o padrão — que coloca as barras com delta positivo acima de uma linha central e as com delta negativo abaixo dela.
Bar stats: tape meter metric	O que a linha mede: tamanho médio da negociação (o padrão), negociações/s, volume/s, delta/s, negociações de compra ou venda/s, ou volume de compra ou venda/s.
Bar stats: tape control line period / tape control type	Uma média móvel desenhada sobre a linha, e se ela é simples ou exponencial. 0 desliga.
Bar stats: tape hot threshold (x control)	Quantas vezes a linha de controle conta como "hot". Candles hot ganham uma ponta marcada.
Bar stats: tape meter row height (px)	Altura da linha de velocidade. É um histograma, então aproveita mais altura que uma linha de texto.
Bar stats: tape meter height mapping	Se a altura da barra é comprimida, linear, ou escalada pelo desvio em relação ao normal.
Bar stats: tape meter volume backdrop	Acrescenta uma segunda barra à linha de velocidade (o volume, por padrão) para ler as duas ao mesmo tempo. Por padrão, ela fica ao lado de cada barra de velocidade; com zoom muito estreito, só a barra de velocidade permanece.
Bar stats: tape meter 2nd series / 2nd series style	Uma segunda medição opcional na mesma linha, e como as duas são desenhadas juntas.

Configuração	O que faz
Tape hot alert	Desligado, um piscar visual, ou piscar mais som quando o tape fica hot.

Range Profile — arraste para desenhar

Desenhe uma caixa sobre qualquer trecho do gráfico e o OrderVane monta um perfil exatamente para aquele intervalo. Cada caixa guarda as próprias configurações.

Configuração	O que faz
Range profile on rectangles	Chave geral: transforma em perfil qualquer retângulo que você desenhar.
Range profile draw button (on-chart)	Mostra o botão da borda esquerda que arma o arrastar-para-desenhar.
Range profile quick chips (click under box)	A fileira de chips sob uma caixa selecionada para fonte, Value Area, POC, agrupamento de linhas e ímã.
Range profile left source (0=Off 1=Vol 2=Delta 3=Buy 4=Sell) / right source	O que cada lado mostra: volume, delta, compra, venda ou TPO. Fontes diferentes nos dois lados são justamente o sentido do layout em borboleta.
Range profile left overlays (bitmask) / right overlays	Desenha fontes adicionais como contornos sobre o preenchido, para comparar formas.
Range profile overlay width (% of bar, 10-100)	Que comprimento essas linhas de contorno têm em relação ao perfil preenchido.
Range profile POC line / value area / value area % (50-100)	A linha mais negociada, a faixa da Value Area, e que parte do volume ela cobre.
Range profile VWAP line / VWAP color	Uma linha de preço médio ponderado por volume que se desenvolve ao longo da caixa, em vez de uma única linha plana no valor final.
Range profile price step (ticks, 1=off)	Agrupamento de linhas dentro da caixa.
Range profile width (% of box)	Até onde as barras se estendem dentro da caixa.
Range profile baseline (0=Left edge, 1=Right edge)	De qual borda da caixa as barras crescem.
Range profile common scale across boxes	Faz todas as caixas compartilharem uma escala, para que seus tamanhos sejam comparáveis. Desligado, cada caixa usa toda a sua largura.
Range profile absolute scale (vs volume max)	Mantém o lado do delta na mesma escala do lado do volume, em vez de esticá-lo até o próprio máximo.
Range profile intensity by value	Escurece as linhas calmas e realça as ativas, para a forma ser lida de relance.
Range profile value labels	Escreve os números reais no fim de cada linha, mais um total da caixa.

Configuração	O que faz
Range profile smooth silhouette	Interpola entre linhas quando elas são altas o suficiente, para um contorno contínuo em vez de degraus.
Range profile edge outline / outline color	Um contorno traçado ao longo das pontas das linhas.
Range profile row gap (px, 0-3)	Um espaço entre linhas para que sejam lidas como níveis separados.
Range profile LVN bands / LVN threshold %	Destaca os vales de baixo volume entre áreas ativas, e quão baixa uma linha precisa ser para contar. Cada faixa é rotulada com o quanto o vale é pronunciado.
Range profile: tape histogram / tape source / tape step (ticks) / tape width (% of box) / tape contrast	Um perfil de velocidade opcional dentro da caixa: com que rapidez cada preço foi atravessado, com fonte, agrupamento, largura e contraste próprios.
Range profile: fast LVN highlight	Marca as linhas que são ao mesmo tempo de baixo volume e rápidas — os lugares por onde o preço passou em vez de negociar.
Range profile volume color / value area color / value area fill color	Cores das barras, da linha da Value Area e do preenchimento dela.
Range profile POC line color / delta up color / delta down color	Cores da linha do POC e do delta positivo e negativo.
Range profile TPO scaled to volume (area-matched)	Converte as contagens de TPO para a escala de volume, para que um contorno TPO e um perfil de volume possam ser lidos com a mesma régua.
Range profile magnet (snap to bars)	Encaixa uma borda arrastada nos horários e preços dos candles próximos. Vem desligado, para a colocação livre continuar sendo a norma.
Range profile auto-style box (no fill, points border)	Formata uma caixa recém-desenhada para não cobrir o gráfico: sem preenchimento, borda pontilhada. É aplicado uma vez, na criação, então as suas alterações são preservadas.
Range profile max boxes (1-32)	Quantas caixas são desenhadas ao mesmo tempo.

Bar-POC dots

Configuração	O que faz
Bar-POC 4-type enabled	Marca com um ponto o preço mais negociado de cada candle. Vem desligado.
Bar-POC delta mode	Quais candles contam: todos, só delta positivo, só negativo, ou os dois marcados separadamente.
Bar-POC lookback bars	Até onde para trás desenhá-los.

Session Levels

Construídos a partir da sessão anterior e mantidos no gráfico enquanto a de hoje transcorre. Tudo aqui é apenas visualização.

Configuração	O que faz
Session levels	Chave geral de toda a camada de níveis de sessão.
Session levels: previous session profile	Desenha o perfil de volume da sessão anterior junto à sessão de onde ele veio.
Session levels: sessions back	Quantas sessões anteriores desenhar (1-10). As adicionais ficam apagadas e sem faixa de toque.
Session levels: extend VAH/VAL/POC right	Estende essas três linhas ao longo do dia de hoje, cada uma rotulada com seu preço.
Session levels: touch band	Sombreia uma faixa de alguns ticks de cada lado de cada linha, para que "no nível" tenha largura.
Session levels: absorption at touch	Marca um toque em que um esforço incomum encontrou pouca penetração. Uma observação do que aconteceu, não uma previsão.
Session levels: value area (%)	Que parte do volume da sessão a Value Area cobre (1-100). Para um perfil de sessão, a convenção do mercado é 70.
Session levels: band ticks	Quão larga é a faixa de toque, em ticks (1-20).
Session levels: session hours (blank = auto)	A janela de sessão em horário local da bolsa, por exemplo 08:00-13:30. Em branco = horário regular da bolsa nos futuros da CME de índices, energia, metais, juros, moedas e grãos, e a lista de sessões do gráfico nos outros mercados. Digite full para o dia inteiro.
Session Map window	Abre o Session Map em uma janela própria: as últimas cinco sessões e o dia de hoje em um único eixo de preço. Vem ligado por padrão. Feche-a com o botão X da barra de título dela para mantê-la fechada.

Também incluído no Pro

O Pro é o pacote completo: tudo acima mais a camada de medição — uma grade de estatísticas por candle ancorada na borda do gráfico (volume, delta, extremos e mais, linha a linha), uma linha medidora de velocidade do tape dentro da grade, o range profile de arrastar e desenhar com fontes e sobreposições por caixa, zonas de desequilíbrio empilhado e pontos de Bar-POC. Essas configurações ficam em seções próprias da janela de configurações; este guia documenta primeiro as seções anteriores, e as demais têm nomes claros o bastante para você explorá-las pelo menu rápido.

Suporte

- Site: https://ordervane.com
- E-mail: hello@ordervane.com

Aviso legal

O OrderVane é uma ferramenta de análise e visualização. Ele não é consultoria de investimento, não fornece sinais de negociação e não envia ordens. Negociar futuros, CFDs e FX acarreta um risco substancial de perda, incluindo a possibilidade de perder mais do que seu depósito inicial. Quaisquer estatísticas de simulação ou backtest exibidas em material de marketing são hipotéticas, baseiam-se em dados históricos e não garantem resultados futuros. Você é o único responsável por todas as decisões e resultados de negociação. Consulte o Contrato de Licença de Usuário Final em https://ordervane.com/eula para os termos completos (também incluído como `OrderVane_EULA.pdf`).